

# Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials ご使用の注意

2011年7月  
富士通株式会社

日本語 106/109 キーボードを接続して Microsoft® Windows® Small Business Server 2011 Essentials をインストールした際、英語 101/102 キーボードレイアウトが適用される場合があります。

以下の手順に従って、キーボードレイアウトの確認と必要な対処の実施をしてください。

## 【対処方法】

1. インストール時に登録した管理者アカウントを使用してログオンします。
2. [スタート] – [メモ帳] をクリックして「メモ帳」を起動します。
3. キーボードレイアウトを確認します。
  - [Shift]+[2] キー押下で「」または、[Shift]+[7] キー押下で「」が入力された場合は、日本語 106/109 キーボード レイアウトとなっています。手順 4 以降の作業は必要ありません。
  - [Shift]+[2] キー押下で「@」または、[Shift]+[7] キー押下で「&」が入力された場合は、英語 101/102 キーボード レイアウトとなっています。手順 4 に進んでください。
4. ユーザーアカウントのパスワードを変更します。

### ※注意点

キーボードレイアウトの変更を行うと、インストール時に設定したパスワードでログオン出来なくなる可能性があります(キー ボードレイアウト変更前は、キーボードに記述されている文字、記号と実際に入力される文字、記号が異なる場合があるため)。

そのため、登録している全ユーザーのパスワードを変更して、キーボードレイアウト変更とパスワードの再設定をしてください。

- ① デスクトップにある [ダッシュボード] をダブルクリックします。
- ② [ユーザー] をクリックします。
- ③ 登録したアカウント(Admin 及びユーザー)が表示されます。  
以下の手順ですべてのアカウントのパスワードを変更します。
  - A) [Admin タスク] または [ユーザー タスク] の [ユーザー アカウント パスワードの変更] をクリックします。
  - B) パスワード入力画面が表示されたら、[パスワード] に「1qazZAQ!」を入力します。
  - C) 同様に、[パスワードの確認] にも「1qazZAQ!」を入力して [パスワードの変更] ボタンをクリックします。
  - D) [パスワードは正常に変更されました。] と表示されたら [OK] ボタンをクリックします。
  - E) 残りのアカウントについて、手順 A~D を繰り返します。
- ④ [ダッシュボード] を閉じます。
5. [スタート] – [管理ツール] – [コンピューターの管理] をクリックします。
6. [デバイスマネージャー] をクリックします。
7. [キーボード] をダブルクリックします。
8. [HID キーボードデバイス] または、[標準 PS/2 キーボード] を右クリックして [ドライバーソフトウェアの更新] をクリックします。
9. [コンピューターを参照してドライバーソフトウェアを検索します] をクリックします。
10. [コンピューター上のデバイスドライバーの一覧から選択します] をクリックします。
11. [互換性のあるハードウェアを表示] のチェックを外します。
12. ドライバーソフトウェアの選択をします。

## 手順8 が [HIDキーボードデバイス] の場合

〔製造元〕から〔Fujitsu〕を選択して、〔モデル〕から「Fujitsu 109 Japanese USB Keyboard」を選択して〔次へ〕をクリックします。

## 手順8 が [標準PS/2 キーボード] の場合

〔製造元〕から〔(標準キーボード)〕を選択して、〔モデル〕から「日本語 PS/2 キーボード(106/109 キー Ctrl+英数)」を選択して〔次へ〕をクリックします。

13. 〔ドライバーの更新警告〕で〔はい〕をクリックします。
14. 〔ドライバーソフトウェアが正常に更新されました。〕と表示されます。インストールされたドライバーソフトウェアが表示されているので、手順12で選択したドライバーソフトウェアと一致しているかを確認して〔閉じる〕をクリックします。  
※ドライバーソフトウェアが一致しなかった場合、再度手順8~14を行ってください。手順8で更新するドライバーソフトウェアは、先ほど表示されたドライバーソフトウェアとなります。ご注意ください。
15. 〔システム設定の変更〕で〔はい〕をクリックして、Windows® Small Business Server 2011 Essentials を再起動します。
16. 手順4にて変更したパスワード「1qazzZAQ!」を使用して管理者アカウントでログオンします。
17. 手順2~3に従ってキーボードレイアウトの確認を行い、日本語 106/109 キーボードレイアウトとなっていることを確認します。
18. 手順4と同じ手順ですべてのユーザーのパスワードを再設定します。

以上

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2011