本書の読み方

本書の構成

A　コンフィグレーション
本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値記録しています。

B　障害連絡シート
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しています。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY RXI300	本サーバ、またはサーバ

目　次

A コンフィグレーションシート 2
A.1 ハードウェア構成 2
A.2 BIOS セットアップ項目 3
A.3 LSI SCSI ユーティリティ 4
B 障害連絡シート 5

Microsoft、Windows、MS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004

A　コンフィグレーションシート

ハードウェアの構成と、各種セットアップの設定値を記録しておきます。

A.1　ハードウェア構成

搭載している内蔵オプションの□マークを塗りつぶすか、またはレ印を付けておきます。
◎のマークはご購入時に搭載されているものを示します。

■ 内蔵ハードディスク

搭載位置	搭載3.5インチ内蔵オプション		
ベイ1	□36.4GB	□73.4GB	□146.8GB
ベイ2	□36.4GB	□73.4GB	□146.8GB

■ CPU

搭載位置	搭載CPU
CPUソケット1	◎Itanium2プロセッサ 1.5GHz/6MB
CPUソケット2	□Itanium2プロセッサ 1.5GHz/6MB

■ メモリ

バンク記号	DIMMスロットNo.	メモリ	
1	1、2、3、4	◎4GB(1GB×4)	□8GB(2GB×4)
2	5、6、7、8	□4GB(1GB×4)	□8GB(2GB×4)

■ オプションカード

拡張カード(型名)	PCIスロット		
	64bit/100MHz		64bit/133MHz
	1	2	3
SCSIアレイコントローラカード(PG-142E1)	ー	□	□
IB HCAカード(PG-HSC101)	□	□	□
ファイバーチャネルカード(PG-FC106)	□	□	□
LANカード(PG-1882)	□	□	□
LANカード(PG-1862)	□	□	□
LANカード(PG-1892)	□	□	□

ー:搭載不可を示す

■ 内蔵電源ユニット

電源ユニット	搭載位置		
電源ユニット	◎内蔵電源ユニット1	◎内蔵電源ユニット2	□冗長電源ユニット3

A.2　BIOS セットアップ項目

設定項目の□マークを塗りつぶすか、またはレ印を付けておきます。各設定項目の値は、次の意味を示します。

■：変更禁止　　◎：ご購入時設定　　□：選択項目

■ Main メニューの設定項目

設定項目	設定値
System Time	現在の時間
System Date	現在の日付
Primary IDE Master	接続したIDEデバイス
Primary IDE Slave	接続したIDEデバイス
Processor Configration	
Processor Retest [注1]	□Yes　◎No
Processor Speed	搭載プロセッサの動作周波数
Processor 1 CPU ID	Processor 1 のCPU ID
Processor 1 L1 cache	Processor 1 のL1のキャッシュサイズ
Processor 1 L2 cache	Processor 1 のL2のキャッシュサイズ
Processor 1 L3 cache	Processor 1 のL3のキャッシュサイズ
Processor 2 CPU ID	Processor 2 のCPU ID
Processor 2 L1 cache	Processor 2 のL1のキャッシュサイズ
Processor 2 L2 cache	Processor 2 のL2のキャッシュサイズ
Processor 2 L3 cache	Processor 2 のL3のキャッシュサイズ
Language	■English　□Espano　□Deutsch　□Italiano　□Francais
BIOS Version	BIOSのバージョン
PAL Version	PALのバージョン
SAL Version	SALのバージョン
FPSWA Version	FPSWAのバージョン

注1：CPU Retestを「Yes」に設定する場合は、Advancedメニュー → Event Log Configurationサブメニューの Clear All Event Logsを「Yes」に設定しないでください。

■ Advanced メニューの設定項目

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	
Serial Port B	◎Auto　□Disabled　□Enabled
Option ROM Configuration	
PCI Slot 1 ROM	□Disabled　■Enabled
PCI Slot 2 ROM	□Disabled　■Enabled
PCI Slot 3 ROM	□Disabled　■Enabled
Event Log Configuration	
Event Logging	□Disabled　■Enabled
Clear All Event Logs [注1]	□Yes　◎No
Post Error Pause	□Disabled　■Enabled

注1：Clear All Event Logsを「Yes」に設定する場合は、Mainメニュー → Processor Configrationサブメニューの CPU Retestを「Yes」に設定しないでください。

■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値
Administrator Password Is	□Installed　◎Not Installed
Set Adimin Password	管理者パスワードを設定

■ System Management メニューの設定項目

設定項目		設定値
Quiet Boot		■Disabled　□Enabled
OS Boot timout		■Disabled　□Enabled
Service Boot		■Disabled　□Enabled
Console Redirection		
	Serial Console Redirection	■Disabled　□Enabled
	Serial Port	■COM2 2F8 IRQ3 ※シリアルポートのI/Oアドレス、IRQ（割り込みレベル）を表示
	Baud Rate	□9600　◎19.2k　□38.4k　□57.6k　□115.2k
	Flow Control	□No Flow Control　◎CTS/RTS　□XON/XOFF　□CTS/RTS+CD
	Terminal Type	◎PC-ANSI　□VT100+　□VT-UTF8
	Remote Console Reset	■Disabled　□Enabled
	ACPI OS Headless Operation	■Disabled　□Same as BIOS　□Serial Port
	ACPI OS Baud Rate	□9600　■19.2k　□38.4k　□57.6k　□115.2k
	ACPI OS Flow Control	□No Flow Control　■CTS/RTS　□XON/XOFF　□CTS/RTS+CD
	ACPI OS Terminal Type	■PC-ANSI　□VT100+　□VT-UTF8
BMC Revision		BMCのバージョンを表示
HSC Revision		HSCのバージョンを表示

A.3　LSI SCSI ユーティリティ

■ Adapter メニューの設定項目

設定項目	設定値
Boot Support	◎Enabled BIOS & OS　□Enabled OS Only　□Enabled BIOS Only □Disabled
HOST SCSI ID	□0　□1　□2　□3　□4　□5　□6　◎7　□8　□9　□10 □11　□12　□13　□14　□15
Secondary Cluster server	□Yes　◎No
Termination control	■Auto

B　障害連絡シート

モデル名・型名	□ PRIMERGY RXI300 (PG　　)
OS	
設置環境	
LAN・WAN**環境**	
発生日時	
現象	**何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。**
	添付資料　**有・無**

PRIMERGY RXI300

環境設定シート
B7FH-2881-01 Z0-00

発 行 日　2004 年 9 月
発行責任　富士通株式会社

●本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
●無断転載を禁じます。