

# Arcmanager (SLC) シリーズ 自己復元書庫変換ツール

## ユーザーズマニュアル

01 版

富士通デバイス株式会社

自己復元書庫変換ツールの著作権は富士通デバイス株式会社が保有しています。

Microsoft、Windows、WindowsNT は Microsoft Corporation の商標または登録商標です。

Sun、Sun Microsystems、Sun ロゴ、Solaris およびすべての Solaris に関連する商標及びロゴは、米国およびその他の国における米国 Sun Microsystems, Inc. の商標または登録商標であり、同社のライセンスを受けて使用しています。

1. 本資料に記載した製品および製品の仕様につきましては、製品改善のため予告なしに変更することがあります。したがって、ご使用を検討の際には、本資料に記載の情報が最新のものであることを弊社技術担当、あるいは弊社営業担当にご確認ください。
2. 本資料に記載された情報・回路図は、当社製品の応用例として使用されており、実際に使用する機器への搭載を目的としたものではありません。また、これらの情報・回路図の使用に起因する第三者の特許権、その他権利侵害について、当社はその責任を負いません。
3. 本資料に記載された製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用等の一般的な用途を想定して設計・製造されているものであり、原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途（以下「ハイセイフティ用途」という）に使用されるよう設計・製造されたものではありません。お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。ハイセイフティ用途に使用される場合は、当社担当営業までご相談ください。
4. 本資料に記載した内容を、弊社に無断で転載または複製することはご遠慮ください。
5. 本資料に記載された製品が、「外国為替および外国貿易法」に基づき規制されている貨物または技術に該当する場合には、本製品を輸出するに際して、同法に基づく許可が必要となります。

## 目次

1	概要.....	1
2	動作環境.....	1
3	プログラムファイルについて .....	1
4	使用方法.....	1
5	エラーリファレンス .....	2
6	自己復元書庫ファイルの仕様について .....	3

## 1 概要

自己復元書庫変換ツールは、Arcmanager (SLC) シリーズで作成した書庫ファイルを 32bit 版の自己復元書庫ファイルに変換するためのプログラムです。

## 2 動作環境

自己復元書庫変換ツールの動作環境は、次のとおりです。

Solaris™ 2.5.1 Operating Environment,

Solaris™ 2.6 Operating Environment,

Solaris™ 7 Operating Environment,

Solaris™ 8 Operating Environment

(以降、これらを総称して Solaris OE)

自己復元書庫ファイルの動作環境は、次の通りです。

Windows XP, Windows 2000, Windows Me, Windows 98, WindowsNT4.0

## 3 プログラムファイルについて

自己復元書庫変換ツールのファイル名は、次のとおりです。

amscnv

## 4 使用方法

自己復元書庫変換ツール、Solaris OE のプロンプト上で起動します。

```
prompt%amscnv_1 [-option]_2 arc-file_ sfx-file
```

パラメータ	説明
arc-file	: 変換する書庫ファイルのファイル名を指定します。
sfx-file	: 変換後の自己復元書庫ファイルのファイル名を指定します。
オプション	機能
C	: 変換する書庫ファイルの書式をチェックします。
Q	: 変換後の自己復元書庫ファイルと同名のファイルが既に存在する場合でも、上書き確認の問い合わせなしに処理します。

---

<sup>1</sup> “\_”は空白文字を意味します。

<sup>2</sup> [ ]は省略可能であることを意味します。

例) base.amgを自己復元書庫ファイルconv.exe に変換する場合

```
prompt%amscnv base.amg conv.exe
```

自己復元書庫変換ツールは、変換する書庫ファイルが Arcmanager で作成した書庫ファイル（拡張子 "amg"）であるものとして処理を行います。

変換する書庫ファイルにそれ以外のファイルを指定した場合でも、自己復元書庫ファイルは作成されますが、作成された自己復元書庫ファイルを実行する際にエラーとなります。

書庫変換時に変換する書庫ファイルのチェックを行いたい場合は、'C' オプションを指定してください。

## 5 エラーリファレンス

自己復元書庫変換ツールのエラーコードについて説明します。

エラーコード	内容
0	正常終了
1	ファイルが見つかりません。
2	ファイルがオープンできません。
3	ファイルが既に存在します。
4~7	予約
8	不正なオプション指定です。
9	予約
10	このファイルのフォーマットは、サポートしていません。
100	システムエラーが発生しました。

## 6 自己復元書庫ファイルの仕様について

自己復元書庫変換ツールで変換した自己復元書庫ファイルにおいて、標準品の仕様と異なる部分について説明します。

- ・書庫ファイルにパスワードが設定されている場合

プロンプト上に次のメッセージを表示し、パスワードの入力を要求します。

```
prompt>パスワードを入力してください.>
```

正しいパスワードを入力した場合は、復元処理を実行します。

不正なパスワードを入力した場合は、次のメッセージを表示して再度入力を要求します。

```
prompt>パスワードが違います.
```

パスワードを3回間違えるとプログラムを中断します。

FUJITSU