




# 環境設定シート -ハードウェア編-

## 本書の構成

### A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。

### B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。

### C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

リモートマネジメントコントローラにおけるWeb インターフェースの設定値を記録しておきます。

### D 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

※デザインシート(Windows / Linux / VMware)は、「環境設定シート -ServerView Installation Manager編-」を参照してください。

## ■製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

| 製品名称               | 本文中の表記      |
|--------------------|-------------|
| PRIMERGY CX1640 M1 | 本サーバ、またはサーバ |

## ■BIOS,iRMC S4ファームウェアについて

本書はBIOS版数 R1.11.0、iRMC S4 ファームウェア版数 8.65F に準拠して記述してあります。

## ■商標

記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。  
その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright 2017 FUJITSU LIMITED

# A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。  
選択構成箇所については、選択した構成の( )内に ☐ を付けておきます。

## ■ RAMモジュール

| 搭載位置   | 搭載RAMモジュール |
|--------|------------|
| DIMM-1 |            |
| DIMM-2 |            |
| DIMM-3 |            |
| DIMM-4 |            |
| DIMM-5 |            |
| DIMM-6 |            |

## ■ CPU

| 搭載CPU |  |
|-------|--|
| ( )   |  |

## ■ PCIカード

| 拡張カード | PCIスロット位置 |
|-------|-----------|
|       | PCI-1     |
|       | ( )       |

## ■ 内蔵ストレージデバイス

| 内蔵ストレージデバイス | 搭載位置                     |                          |                          |
|-------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|             | SATA Flash               | HDD-0                    | HDD-1                    |
|             | ( )                      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
|             | <input type="checkbox"/> | ( )                      | ( )                      |
|             | <input type="checkbox"/> | ( )                      | ( )                      |

# B セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。  
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( )ご購入時設定を変更していない」に **レ** を付けてください。  
設定を変更した場合は、「設定値」欄の( )内に **レ** を付けてください。  
(ただし、「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。  
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、**【F2】**キーを押してください。  
POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup    <F12> Boot Menu

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、  
**【Ctrl】+【Alt】+【Del】**キーを押して、システムを再起動してください。

## B.1 Mainメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                       | ご購入時設定              | 設定値            |
|--------------------------------------------|---------------------|----------------|
| BIOS Information                           |                     |                |
| BIOS Vendor                                | American Megatrends |                |
| Customized by                              | Fujitsu             |                |
| Core Version                               | x.x.x.x             |                |
| Compliance                                 | UEFI x.x; PI x.x    |                |
| > System Information                       |                     | ■System情報確認画面へ |
| > Open Source Software License Information |                     |                |
| System Language                            | English             |                |
| System Date                                | MM/DD/YYYY          | 現在の日付を表示／入力    |
| System Time                                | HH:MM:SS            | 現在の時刻を表示／入力    |
| Access Level                               | Administrator       |                |

## B.2 Advancedメニューの設定項目

| 設定項目                                                                 | ご購入時設定 | 設定値                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| > Onboard Devices Configuration                                      |        | ■Onboard Devices Configurationサブメニューへ                                   |
| > PCI Status                                                         |        | ■PCI Statusサブメニューへ                                                      |
| > PCI Subsystem Settings                                             |        | ■PCI Subsystem Settingsサブメニューへ                                          |
| > CPU Configuration                                                  |        | ■CPU Configurationサブメニューへ                                               |
| > Memory Status                                                      |        | ■Memory Statusサブメニューへ                                                   |
| > Memory Configuration                                               |        | ■Memory Configurationサブメニューへ                                            |
| > SATA Configuration                                                 |        | ■SATA Configurationサブメニューへ                                              |
| > CSM Configuration                                                  |        | ■CSM Configurationサブメニューへ                                               |
| > USB Configuration                                                  |        | ■USB Configurationサブメニューへ                                               |
| > Network Stack Configuration                                        |        | ■Network Stack Configurationサブメニューへ                                     |
| > Option ROM Configuration                                           |        | ■Option ROM Configuration サブメニューへ                                       |
| > iSCSI Configuration                                                |        | ■iSCSI Configurationサブメニューへ                                             |
| > Intel Corporation Omni-Path HFI Silicon 100 series [integrated] *1 |        | ■Intel Corporation Omni-Path HFI Silicon 100 series [integrated]サブメニューへ |
| > Intel Corporation Omni-Path HFI Silicon 100 series [integrated] *2 |        | ■Intel Corporation Omni-Path HFI Silicon 100 series [integrated]サブメニューへ |

\*1: CPUタイプ2が搭載された場合に表示される。[Port0用] BIOS版数 R1.10.0以降のみ表示。  
\*2: CPUタイプ2が搭載された場合に表示される。[Port1用] BIOS版数 R1.10.0以降のみ表示。

■ Onboard Devices Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                          | ご購入時設定    | 設定値                               |
|-------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| Onboard Devices Configuration |           |                                   |
| LAN Controller                | LAN 1 & 2 | ( )Disabled ( )LAN 1 ( )LAN 1 & 2 |
| LAN 1 Oprom *1                | PXE       | ( )Disabled ( )PXE ( )iSCSI       |
| LAN 2 Oprom *2                | PXE       | ( )Disabled ( )PXE ( )iSCSI       |

\*1: LAN ControllerがDisabledの場合は表示されません。  
\*2: LAN ControllerがDisabled またはLAN1の場合は表示されません。

■ PCI Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目          | ご購入時設定 *1 | 設定値                           |
|---------------|-----------|-------------------------------|
| PCI Status    |           |                               |
| PCI Slot 1    | Enabled   | ( )Enabled ( )Failed ( )Empty |
| PCI Slot 2 *2 | Enabled   | ( )Enabled ( )Failed ( )Empty |

\*1: 装置構成によって設定値が異なる場合があります。(搭載時もEmptyと表示される場合あり)  
\*2: Slot 2は2.5インチPCIe SSD用です。

■ PCI Subsystem Settingsサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                   | ご購入時設定   | 設定値                    |
|------------------------|----------|------------------------|
| PCI Subsystem Settings |          |                        |
| ASPM Support           | Disabled | ( )Disabled ( )L1 Only |
| Above 4G Decoding      | Disabled | ( )Disabled ( )Enabled |

■ CPU Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                            | ご購入時設定           | 設定値                                       |
|---------------------------------|------------------|-------------------------------------------|
| CPU Configuration               |                  |                                           |
| Hyper-Threading                 | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| L2 Prefetcher                   | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| L1 Prefetcher                   | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| Intel Virtualization Technology | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| VT-d                            | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| Power Technology                | Energy Efficient | ( )Disabled ( )Energy Efficient ( )Custom |
| Enhanced SpeedStep *1           | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| Turbo Mode *1                   | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| CPU C6 Report *1                | Enabled          | ( )Disabled ( )Enabled                    |
| Package C State limit *1        | C6(Retention)    | ( )C0 ( )C2 ( )C3 ( )C6(Retention)        |

\*1: [Power Technology]が[Custom]の場合に表示。

■ Memory Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目          | ご購入時設定  | 設定値                                           |
|---------------|---------|-----------------------------------------------|
| Memory Status |         |                                               |
| DIMM-1        | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Failed ( ) Empty |
| DIMM-2        | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Failed ( ) Empty |
| DIMM-3        | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Failed ( ) Empty |
| DIMM-4        | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Failed ( ) Empty |
| DIMM-5        | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Failed ( ) Empty |
| DIMM-6        | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Failed ( ) Empty |

■ Memory Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                 | ご購入時設定             | 設定値                                                         |
|----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| Memory Configuration |                    |                                                             |
| Cluster Mode         | All2All            | ( ) All2All ( ) SNC-2 ( ) SNC-4 ( ) Hemisphere ( ) Quadrant |
| Memory Mode          | Flat               | ( ) Cache ( ) Flat ( ) Hybrid                               |
| MCDRAM Cache Size*1  | 50% of MCDRAM size | ( ) 25% of MCDRAM size ( ) 50% of MCDRAM size               |
| Patrol Scrub         | Enabled            | ( ) Disabled ( ) Enabled                                    |

\*1: [Memory Mode]が[Hybrid]の場合に設定可能。

■ SATA Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                            | ご購入時設定          | 設定値                      |
|---------------------------------|-----------------|--------------------------|
| SATA Configuration              |                 |                          |
| > SATA Controller Configuration |                 |                          |
| SATA Port2<br>Port 2            | 表示のみ<br>Enabled | ( ) Disabled ( ) Enabled |
| SATA Port5<br>Port 5            | 表示のみ<br>Enabled | ( ) Disabled ( ) Enabled |
| SATA Port6<br>Port 6            | 表示のみ<br>Enabled | ( ) Disabled ( ) Enabled |

■ SATA Controller Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                          | ご購入時設定    | 設定値                      |
|-------------------------------|-----------|--------------------------|
| SATA Controller Configuration |           |                          |
| SATA Controller               | Enabled   | ( ) Disabled ( ) Enabled |
| SATA Mode *1                  | AHCI Mode | ( ) AHCI Mode            |

\*1: [SATA Controller] が[Enable]の場合に表示。

■ CSM Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                              | ご購入時設定      | 設定値                                               |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|
| <u>Compatibility Support Module Configuration</u> |             |                                                   |
| Launch CSM                                        | Enabled     | ( ) Disabled ( ) Enabled                          |
| Boot option filter *1                             | Legacy only | ( ) UEFI and Legacy ( ) Legacy only ( ) UEFI only |
| Launch PXE OpROM Policy *1                        | Legacy only | ( ) Do not launch ( ) UEFI only ( ) Legacy only   |
| Launch Storage OpROM policy *1                    | Legacy only | ( ) Do not launch ( ) UEFI only ( ) Legacy only   |
| Other PCI device ROM priority *1                  | Legacy only | ( ) UEFI only ( ) Legacy only                     |

\*1:[Launch CSM]が[Enabled]の場合に表示されます。

■ USB Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                        | ご購入時設定  | 設定値                                              |
|---------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|
| <u>USB Configuration</u>                    |         |                                                  |
| USB Devices:<br>x Keyboards, x Mice, x Hubs |         |                                                  |
| xHCI Mode                                   | Auto    | ( ) Smart Auto ( ) Auto ( ) Enabled ( ) Disabled |
| Legacy USB Support                          | Enabled | ( ) Enabled ( ) Disabled ( ) Auto                |
| > USB Port Security                         |         | ■ USB Port Securityサブメニューへ                       |

■ USB Port Securityサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                     | ご購入時設定           | 設定値                                                 |
|--------------------------|------------------|-----------------------------------------------------|
| <u>USB Port Security</u> |                  |                                                     |
| USB Port Control         | Enable all ports | ( ) Enable all ports ( ) Enable internal ports only |

■ Network Stackサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                 | ご購入時設定   | 設定値                      |
|----------------------|----------|--------------------------|
| <u>Network Stack</u> |          |                          |
| Network Stack        | Disabled | ( ) Disabled ( ) Enabled |
| Ipv4 PXE Support *1  | Enabled  | ( ) Disabled ( ) Enabled |
| Ipv6 PXE Support *1  | Enabled  | ( ) Disabled ( ) Enabled |

\*1:Network StackがEnabledの場合に表示されます。

■ Option ROM Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                            | ご購入時設定  | 設定値                      |
|---------------------------------|---------|--------------------------|
| <u>Option ROM Configuration</u> |         |                          |
| Launch Slot 1 OpROM             | Enabled | ( ) Disabled ( ) Enabled |
| Launch Slot 2 OpROM *1          | Enabled | ( ) Disabled ( ) Enabled |

\*1:Slot 2は2.5インチPCIe SSD用です。

■ iSCSI Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                   | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------------|--------|-----|
| iSCSI Initiator Name   |        |     |
| > ADD an Attempt       |        |     |
| > Delete Attempts      |        |     |
| > Change Attempt Order |        |     |

■ Intel Corporation Omni-Path HFI Silicon 100 series[integrated]サブメニュー

| 設定項目          | ご購入時設定                                   | 設定値 *1            |
|---------------|------------------------------------------|-------------------|
| UEFI Driver   | Intel(R) HFI PCIe Gen3<br>Driver y.y.y.y |                   |
| Device Name   | HFI1_0 or HFI1_1                         | Port 0とPort1で異なる。 |
| PCI Device ID | 24F1                                     |                   |
| PCI Address   | yy:yy:yy                                 | Port 0とPort1で異なる。 |
| Port GUID     | 0xxxxxxxxxxxxxxxxx                       | Port 0とPort1で異なる。 |
| Link State    | [Link State]                             |                   |
| Link Speed    | 25Gb                                     |                   |
| Link Width    | 1X                                       |                   |

\*1:表示のみ。

## B.3 Securityメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                     | ご購入時設定        | 設定値                        |
|--------------------------|---------------|----------------------------|
| Administrator Password   |               | Administrator Password の設定 |
| User Password *1         |               | User Password の設定          |
| Skip Password on WOL *2  | Disabled      | ( ) Disabled ( ) Enabled   |
| FLASH Write              | Enabled       |                            |
| User Password on Boot *2 | On Every Boot | ( ) On Every Boot          |

\*1: [Administrator Password] 設定時に表示。

\*2: [User Password] 設定時に選択可能。

## B.4 Powerメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                   | ご購入時設定          | 設定値                                     |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------|
| Power Settings         |                 |                                         |
| Power-on Source        | BIOS Controlled | ( ) BIOS Controlled ( ) ACPI Controlled |
| > Wake-Up Resources *1 |                 | ■ Wake-Up Resourcesサブメニューへ              |

\*1: [Power-on Source]が[BIOS Controlled]の場合に選択可能。

### ■ Wake-Up Resourcesサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                | ご購入時設定        | 設定値                                  |
|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| Wake-Up Resources   |               |                                      |
| LAN                 | Enabled       | ( ) Disabled ( ) Enabled             |
| Wake On LAN boot *1 | Boot Sequence | ( ) Boot Sequence ( ) Force LAN Boot |

\*1: [LAN]が[Enabled]の場合に選択可能。

# B.5 Server Mgmtメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                | ご購入時設定           | 設定値                                             |
|-------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Firmware Version                    | 状態を表示            | 表示のみ                                            |
| SDRR Version                        | 状態を表示            | 表示のみ                                            |
| Asset Tag                           | System Asset Tag |                                                 |
| Boot Retry Counter                  | 3                | [ ] (0-7)                                       |
| Power Cycle Delay                   | 7                | [ ] Seconds (0-15)                              |
| ASR&R Boot Delay                    | 2                | [ ] Minutes (1-30)                              |
| Temperature Monitoring              | Disabled         | ( ) Disabled ( ) Enabled                        |
| Event Log Full Mode                 | Overwrite        | ( ) Overwrite ( ) Maintain                      |
| Load iRMC Default Values            | No               | ( ) No ( ) Yes                                  |
| Power Failure Recovery              | Previous State   | ( ) Always Off ( ) Previous State ( ) Always On |
| Serial Multiplexer                  | System           | ( ) System ( ) iRMC                             |
| Boot Watchdog                       | Disabled         | ( ) Enabled ( ) Disabled                        |
| Timeout Value *1                    | 100              | [ ] seconds (1-100)                             |
| Action *1                           | Continue         | ( ) Continue ( ) Reset ( ) Power Cycle (→)NMI   |
| > iRMC LAN Parameters Configuration |                  | ■ iRMC LAN Parameters Configurationサブメニューへ      |
| > Console Redirection               |                  | ■ Console Redirectionサブメニューへ                    |

\*1: [Boot watchdog]が[Enabled]の場合に設定可能。

## ■ iRMC LAN Parameters Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                              | ご購入時設定   | 設定値                                                   |
|-----------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|
| iRMC LAN Parameters Configuration |          |                                                       |
| Management LAN                    | Enabled  | ( ) Disabled ( ) Enabled                              |
| iRMC MAC Address *1               | 状態を表示    |                                                       |
| Management LAN Port *1            | Shared   | ( ) Shared                                            |
| Management LAN Speed *1           | Auto     | ( ) Auto                                              |
|                                   |          | ( ) 100 Mbit/s Full Duplex ( ) 100 Mbit/s Half Duplex |
|                                   |          | ( ) 10 Mbit/s Full Duplex ( ) 10 Mbit/s Half Duplex   |
|                                   |          | ( ) 1000 Mbit/s                                       |
| Management VLAN *1                | Disabled | ( ) Disabled ( ) Enabled                              |
| VLAN ID *2                        | 0        | [ ] (0-4094)                                          |
| VLAN Priority *2                  | 0        | [ ] (0-7)                                             |
| iRMC IPv4 LAN Stack *1            | Enabled  | ( ) Disabled ( ) Enabled                              |
| IP Configuration *3               | use DHCP | ( ) use DHCP ( ) use static configuration             |
| IP Address *3                     | 0.0.0.0  | use static configurationを選択時、入力可能                     |
| Subnet Mask *3                    | 0.0.0.0  | use static configurationを選択時、入力可能                     |
| Gateway Address *3                | 0.0.0.0  | use static configurationを選択時、入力可能                     |
| iRMC IPv6 LAN Stack *1            | Enabled  | ( ) Disabled ( ) Enabled                              |
| Link Local Address                | 状態を表示    |                                                       |
| IPv6 Router                       | 状態を表示    |                                                       |
| -                                 | 状態を表示    |                                                       |

\*1: [Management LAN]が[Enabled]の場合に表示。

\*2: [Management VLAN]が[Enabled]の場合に表示。

\*3: [iRMC IPv4 LAN Stack]が[Enabled]の場合に表示。

■ Console Redirectionサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                 | ご購入時設定   | 設定値                                          |
|----------------------|----------|----------------------------------------------|
| Console Redirection  |          |                                              |
| Console Redirection: | Disabled | ( )Disabled ( )Serial 1                      |
| Baud Rate: *1        | 9600     | ( )9600 ( )19.2K ( )38.4K ( )57.6K ( )115.2K |
| Protocol: *1         | VT100+   | ( )VT100 ( )PC ANSI ( )VT100+ ( )VT-UTF8     |
| Flow Control: *1     | None     | ( )None ( )CTS/RTS                           |

\*1: [Console Redirection]が[Serial 1]の場合に表示。

# B.6 Bootメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                            | ご購入時設定   | 設定値                                   |
|---------------------------------|----------|---------------------------------------|
| Boot Configuration              |          |                                       |
| Bootup NumLock State            | Off      | ( )On ( )Off                          |
| Quiet Boot                      | Disabled | ( )Disabled ( )Enabled                |
| Check controllers health status | Enabled  | ( )Disabled ( )Enabled                |
| Boot error handling             | Continue | ( )Continue ( )Pause and wait for key |
| Keep Void Boot Options          | Disabled | ( )Disabled ( )Enabled                |
|                                 |          |                                       |
| Boot Removable Media            | Enabled  | ( )Disabled ( )Enabled                |
|                                 |          |                                       |
| Boot Option Priorities          |          |                                       |
| Boot Option #1                  |          | 接続デバイスに依存                             |
| Boot Option #2                  |          | 接続デバイスに依存                             |
| Boot Option #3                  |          | 接続デバイスに依存                             |

# B.7 Save & Exitメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                      | ご購入時設定 | 設定値       |
|---------------------------|--------|-----------|
| Save Changes and Exit     |        |           |
| Discard Changes and Exit  |        |           |
| Save Changes and Reset    |        |           |
| Discard Changes and Reset |        |           |
|                           |        |           |
| Save Options              |        |           |
| Save Changes              |        |           |
| Discard Changes           |        |           |
|                           |        |           |
| Restore Defaults          |        |           |
| Save as User Defaults     |        |           |
| Restore User Defaults     |        |           |
|                           |        |           |
| Boot Override             |        |           |
| Boot Option #1            |        | 接続デバイスに依存 |
| Boot Option #2            |        | 接続デバイスに依存 |
| Boot Option #3            |        | 接続デバイスに依存 |

# C リモートマネジメントコントローラのWebインターフェース設定シート

リモートマネジメントコントローラにおける、Web インターフェースの設定値を記録しておきます。  
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( ) ご購入時設定を変更していない」に ☐ を付けてください。  
「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。

## C.1 System Informationの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                         | ご購入時設定                | 設定値                      |
|------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| System Overview              |                       | システムの情報を表示               |
| Asset Tag Configuration      |                       |                          |
| System Asset Tag             | System Asset Tag      | [ ]                      |
| Operating System Information |                       |                          |
| System Name                  | - unknown -           | [ ]                      |
| System Description           | Server                | [ ]                      |
| System O/S                   | - unknown -           | [ ]                      |
| System IP                    |                       | [ ]                      |
| System Location              | - unknown -           | [ ]                      |
| System Contact               | - unknown -           | [ ]                      |
| AIS Connect                  |                       |                          |
| AIS Connect Management       |                       |                          |
| Enable AIS Connect *1        | 無効                    | ( )有効 ( )無効              |
| Enable Service Mode *2       | 無効                    | ( )有効 ( )無効              |
| Send Analysis File Now *2    | 無効                    | ( )有効 ( )無効              |
| AIS Connect Configuration    |                       |                          |
| Use Proxy                    | 無効                    | ( )有効 ( )無効              |
| Country                      | NOT SELECTED          | [ ]                      |
| AIS Connect Remote Session   |                       |                          |
|                              | Allow Remote Sessions | ( )Allow Remote Sessions |
|                              |                       | ( )Deny Remote Sessions  |

\*1: 設定にはAIS Connect Disclaimerに同意が必要です。  
\*2: AIS Connect Disclaimerに同意すると選択可能になります。

## C.2 BIOS Updateの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                                | ご購入時設定                                                         | 設定値          |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|
| Backup/Restoration                                                  |                                                                | BIOSバックアップ設定 |
| Automatic BiosParameter Backup                                      |                                                                |              |
| Enabled                                                             | 無効                                                             | ( )有効 ( )無効  |
| Backup BIOS Single Parameters in ServerView® WinSCU XML format      |                                                                |              |
| Backup Filename                                                     | xxxxxxxx_VX.X.X.X_RXX.XX.X<br>X_for_XXXXX-<br>XXX_yyyymmdd.pre | [ ]          |
| Restoration BIOS Single Parameters in ServerView® WinSCU XML format |                                                                |              |
| Restoration File                                                    |                                                                |              |
| BIOS Update                                                         |                                                                | BIOSアップデート設定 |
| BIOS Update from File                                               |                                                                |              |
| Update File                                                         |                                                                |              |
| BIOS TFTP Update Settings                                           |                                                                |              |
| TFTP Server                                                         |                                                                | [ ]          |
| Update File                                                         | bios.bin                                                       | [ ]          |

## C.3 iRMC S4 の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                                   | ご購入時設定                                              | 設定値                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| iRMC S4 Information                                                    |                                                     | iRMCの情報を表示                                                                                                                                                                                                                                                        |
| License Key                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| KVM license key                                                        | [空欄]                                                | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| MEDIA license key                                                      | [空欄]                                                | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Miscellaneous iRMC S4 Options                                          |                                                     | Web インターフェースのデフォルト表示設定                                                                                                                                                                                                                                            |
| Default Language                                                       | English                                             | ( )English ( )Deutsch ( )日本語                                                                                                                                                                                                                                      |
| Temperature Units                                                      | Degree Celsius                                      | ( )Degree Celsius ( )Degree Fahrenheit                                                                                                                                                                                                                            |
| Color Schema                                                           | Style Guide Version2.2                              | ( )Style Guide Version1 ( )Style Guide Version2                                                                                                                                                                                                                   |
| Show Video Redirection (Java Web Start) in Navigation                  | 有効                                                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Show 'Logout' in Navigation                                            | 有効                                                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Enable 'Automatic Apply'                                               | 無効                                                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                                                                                                                                       |
| iRMC S4 Time                                                           |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| iRMC S4 Time Options                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Time Mode                                                              | System RTC                                          | ( )System RTC ( )NTP Server                                                                                                                                                                                                                                       |
| RTC Mode *1                                                            | localtime                                           | ( )localtime ( )UTC (Universal Time Coordinated)                                                                                                                                                                                                                  |
| Time Zone Configuration *1                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Time Zone                                                              | Berlin                                              | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NTP(Network Time Protocol) Configuration *2                            |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| NTP Server 1                                                           | pool.ntp.org                                        | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NTP Server 2                                                           |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Time Zone                                                              | Berlin                                              | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Certificate Upload                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CA Certificate upload from file                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CA Certificate file                                                    | iRMC標準のCA Certificate                               | ( )Uploadなし ( )Uploadあり                                                                                                                                                                                                                                           |
| SSL Certificate and DSA/RSA private key upload from file               |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| SSL Private Key file                                                   | iRMC標準のkey                                          | ( )Uploadなし ( )Uploadあり                                                                                                                                                                                                                                           |
| SSL Certificate file                                                   | iRMC標準のCertificate                                  | ( )Uploadなし ( )Uploadあり                                                                                                                                                                                                                                           |
| SSL DSA/RSA certificate or DSA/RSA private key upload via copy & paste | iRMC標準のCertificate                                  | ボックス内に入力                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Generate Certificate                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Certificate Creation                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Common Name (CN)                                                       | DNS項目にて設定した値                                        | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Organization (O)                                                       | iRMC S4                                             | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Organization Unit (OU)                                                 |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Country (C)                                                            |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| State or Province (ST)                                                 |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| City or Locality (L)                                                   |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Email Address                                                          |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valid From                                                             | 証明書の有効開始日                                           | 表示のみ                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Valid for (days)                                                       | 730                                                 | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Key Length (bits)                                                      | 2048                                                | ( )1024 ( )2048 ( )4096                                                                                                                                                                                                                                           |
| iRMC S4 Update                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Firmware Image Information                                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Firmware Selector:                                                     | Auto - Firmware image with highest Firmware version | ( )Auto - Firmware image with highest Firmware version<br>( )Low Firmware Image<br>( )High Firmware Image<br>( )Select Firmware Image with oldest Firmware version<br>( )Select most recently programmed Firmware<br>( )Select least recently programmed Firmware |
| iRMC S4 Firmware Update from File                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Flash Selector:                                                        | Auto - inactive Firmware                            | ( )Auto - inactive Firmware<br>( )Low Firmware Image<br>( )High Firmware Image                                                                                                                                                                                    |
| Update File:                                                           |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| iRMC S4 TFTP Settings                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TFTP Server                                                            |                                                     | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Update File:                                                           | rom.ima_enc                                         | [ ]                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Flash Selector:                                                        | Auto - inactive Firmware                            | ( )Auto - inactive Firmware<br>( )Low Firmware Image<br>( )High Firmware Image                                                                                                                                                                                    |

\*1:[Time Mode] が [System RTC] の場合に表示されます。

\*2:[Time Mode] が [NTP Server] の場合に表示されます。

# C.4 Power Management の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                 | ご購入時設定                 | 設定値                                                                                       |
|----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power On/Off         |                        |                                                                                           |
| Boot Options         |                        |                                                                                           |
| Error Halt Settings  | BIOSの値が反映される           | ( )Halt on errors ( )Continue                                                             |
| Boot Device Selector | No change              | ( )No change ( )PXE/iSCSI ( )Hard-drive<br>( )CDROM/DVD ( )Floppy ( )BIOS Setup           |
| Boot Type            | PC compatible (legacy) | ( )PC compatible (legacy)<br>( )Extensible Firmware Interface Boot (EFI)                  |
| Next Boot Only       | 無効                     | ( )有効 ( )無効                                                                               |
| Power Options        |                        |                                                                                           |
| Power Restore Policy | BIOSの値が反映される           | ( )Always Power off ( )Always Power on<br>( )Restore to powered state prior to power loss |
| Power On/Off Time    |                        | スケジュールOn/Off 時刻設定                                                                         |
| Sunday               | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Monday               | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Tuesday              | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Wednesday            | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Thursday             | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Friday               | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Saturday             | 設定無し                   | On Time[ ] Off Time[ ]                                                                    |
| Everyday             | 設定無し                   | hh:mm[ ] hh:mm[ ]                                                                         |
| Minutes in advance   | 0                      | Trap[ ] Trap[ ]                                                                           |

# C.5 Power Consumption の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                       | ご購入時設定        | 設定値                                                                                         |
|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Consumption Options                        |               |                                                                                             |
| Power Consumption Options                  |               |                                                                                             |
| Power Control Mode                         | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Scheduled ( ) Power Limit                           |
| Power Monitoring Units                     | Watt          | ( ) Watt ( ) BTU/h                                                                          |
| Enable Power Monitoring                    | 有効            | ( ) 有効 ( ) 無効                                                                               |
| Power Safeguard Shutdown                   | 無効            | ( ) 有効 ( ) 無効                                                                               |
| Power Limit Options                        |               |                                                                                             |
| ※Power Control ModeがPower Limitの場合のみ表示されます |               |                                                                                             |
| Power Limit                                | 0             | [ ] watt                                                                                    |
| Target for Power Regulation                | 80            | [ ] percent (70-100)                                                                        |
| Tolerance Time Before Action               | 5             | [ ] Minutes (0-600)                                                                         |
| Action reaching Power Limit                | Continue      | ( ) Continue ( ) Graceful Power Off (Shutdown) ( ) Immediate Power Off                      |
| Enable dynamic Power Control               | 有効            | ( ) 有効 ( ) 無効                                                                               |
| Scheduled Power Consumption Configuration  |               |                                                                                             |
| ※Power Control ModeがScheduledの場合のみ表示されます   |               |                                                                                             |
| Sunday                                     |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Monday                                     |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Tuesday                                    |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Wednesday                                  |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Thursday                                   |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Friday                                     |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Saturday                                   |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     | OS controlled | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Everyday                                   |               |                                                                                             |
| Time 1                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 1                                     |               | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Time 2                                     |               | [ ]                                                                                         |
| Mode 2                                     |               | ( ) OS controlled ( ) Minimum Power ( ) Power Limit                                         |
| Power History                              |               |                                                                                             |
| Power History Options                      |               |                                                                                             |
| Power Monitoring Units                     | Watt          | ( ) Watt ( ) BTU/h                                                                          |
| Power History Period                       | 1 hour        | ( ) 1 hour ( ) 12 hours ( ) 1 day ( ) 1 week ( ) 2 weeks ( ) 1 month ( ) 1 year ( ) 5 years |
| Enable Power Monitoring                    | 有効            | ( ) 有効 ( ) 無効                                                                               |

# C.6 Sensors の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                         | ご購入時設定                                      | 設定値                                                                                               |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fans                                         |                                             |                                                                                                   |
| Fan Test                                     |                                             | Fan Testの動作時刻設定                                                                                   |
| Fan Check Time                               | 23:00                                       | [    ] HH:MM                                                                                      |
| Disable FAN Test                             | 無効                                          | ( ) 無効    ( ) 有効                                                                                  |
| System Fans                                  |                                             |                                                                                                   |
| 1 FAN1A SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 2 FAN1B SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 3 FAN2A SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 4 FAN2B SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 5 FAN3A SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 6 FAN3B SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 7 FAN4A SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 8 FAN4B SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 9 FAN5A SYS                                  | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| 10 FAN5B SYS                                 | Fail Reaction:Continue<br>Shutdown Delay:90 | ( ) Continue    ( ) Shutdown-and-Power-off<br>Delay[    ]sec (0 - 600)                            |
| Temperature                                  |                                             |                                                                                                   |
| Temperature Sensor Information (in °Celsius) |                                             | 温度異常時の動作設定                                                                                        |
| 1 Ambient                                    | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 2 Systemboard 1                              | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 3 Systemboard 2                              | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 4 Hotswap FET 1                              | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 5 Hotswap FET 2                              | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 6 VRM VCCP                                   | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 7 VRM VCCCLR                                 | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 8 VRM VCCDCORE                               | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 9 VRM VCCD                                   | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 10 CPU                                       | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 11 MEM 1-3                                   | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 12 MEM 4-6                                   | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 13 PSU1 Inlet                                | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 14 PSU2 Inlet                                | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 15 PSU3 Inlet                                | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 16 PSU4 Inlet                                | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 17 PSU1                                      | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 18 PSU2                                      | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 19 PSU3                                      | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| 20 PSU4                                      | Continue                                    | ( ) Continue    ( ) Shutdown and Power-off                                                        |
| Power Supply                                 |                                             |                                                                                                   |
| Power Supply Redundancy Configuration        |                                             |                                                                                                   |
| PSU Redundancy Mode                          |                                             | ( ) No Redundancy<br>( ) AC Redundancy 2 + 2 (2 AC Sources)<br>( ) PSU Redundancy 3 + 1 Spare PSU |

# C.7 Event Log の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                        | ご購入時設定      | 設定値                             |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------|
| IPMI SEL content                            |             |                                 |
| System Event Log Content                    |             | System Event Log の表示            |
| Display Critical                            | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Major                               | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Minor                               | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Info                                | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| CSS only                                    | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Show Resolutions                            | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Internal Event Log                          |             |                                 |
| Internal Event Log Content                  |             | System Event Log の表示            |
| Display Critical                            | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Major                               | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Minor                               | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Info                                | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| SEL Configuration                           |             |                                 |
| Default System Event Log display filtering  |             |                                 |
| Display Critical                            | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Major                               | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Minor                               | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Info                                | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| CSS only                                    | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Show Resolutions                            | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
|                                             | Ring Buffer | ( )Ring Buffer ( )Linear Buffer |
| Default Internal Eventlog display filtering |             |                                 |
| Display Critical                            | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Major                               | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Minor                               | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Display Info                                | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
|                                             | Ring Buffer | ( )Ring Buffer ( )Linear Buffer |
| Helpdesk Information                        |             |                                 |
| Helpdesk                                    |             | [ ]                             |
| Add Service Notice                          |             |                                 |
|                                             |             | ボックス内に入力                        |
| Syslog Configuration                        |             |                                 |
| Syslog forwarding options                   |             |                                 |
| Event forwarding through Syslog Enabled     | 無効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Syslog server addresses                     |             |                                 |
| Syslog Server 1                             |             | [ ]                             |
| Server 1 Port                               | 514         | [ ]                             |
| Protocol                                    | UDP         | ( )TCP ( )UDP                   |
| Type                                        |             |                                 |
| IEL                                         | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| SEL                                         | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Syslog Server 2                             |             | [ ]                             |
| Server 2 Port                               | 514         | [ ]                             |
| Protocol                                    | UDP         | ( )TCP ( )UDP                   |
| Type                                        |             |                                 |
| IEL                                         | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| SEL                                         | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| Syslog Server 3                             |             | [ ]                             |
| Server 3 Port                               | 514         | [ ]                             |
| Protocol                                    | UDP         | ( )TCP ( )UDP                   |
| Type                                        |             |                                 |
| IEL                                         | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |
| SEL                                         | 有効          | ( )有効 ( )無効                     |

# C.7 Event Log の設定項目 (続き)

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                       | ご購入時設定   | 設定値                                       |
|----------------------------|----------|-------------------------------------------|
| Syslog filtering options   |          |                                           |
| Filtering scope            | Basic    | ( ) Basic ( ) Extended                    |
| Message severity           |          | [ ]                                       |
| Critical                   | 有効       | ( ) 有効 ( ) 無効                             |
| Major                      | 有効       | ( ) 有効 ( ) 無効                             |
| Minor                      | 無効       | ( ) 有効 ( ) 無効                             |
| Informational              | 無効       | ( ) 有効 ( ) 無効                             |
|                            |          | ※Filtering scopeがExtendedの場合のみ表示されます      |
| Fan Sensors                | Critical | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Temperature Sensors        | Critical | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Critical Hardware Errors   | All      | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| System Hang                | Warning  | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| POST Errors                | All      | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Security                   | Critical | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| System Status              | None     | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Disk Drivers & Controllers | Warning  | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Network Interface          | Critical | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Remote Management          | Warning  | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| System Power               | Critical | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Memory                     | Warning  | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |
| Other                      | None     | ( ) None ( ) Critical ( ) Warning ( ) All |

## C.8 Server Management の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                      | ご購入時設定                        | 設定値                                                                              |
|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ASR&amp;R Options</b>                  |                               |                                                                                  |
| ASR & R Boot Delay(1 - 30)                | BIOSの値が反映される                  | [     ] minutes                                                                  |
| Retry counter Max (0 - 7)                 | 3                             | [     ]                                                                          |
| Retry counter (0 - Max)                   | BIOSの値が反映される                  | [     ]                                                                          |
| BIOS Recovery Flash                       | Disabled                      | (   ) Enabled (   ) Disabled                                                     |
| Prevent Power On on Critical Temperature  | Disabled                      | (   ) Enabled (   ) Disabled                                                     |
| Power Cycle Delay (7 - 15)                | BIOSの値が反映される                  | [     ] seconds                                                                  |
| <b>Watchdog Settings</b>                  |                               |                                                                                  |
| Software Watchdog                         | Continue                      | (   ) Continue (   ) Reset (   ) Power Cycle                                     |
| Enabled                                   | 無効                            | (   ) 有効 (   ) 無効                                                                |
| after timeout delay (1 - 100)             | 5                             | [     ] minutes                                                                  |
| Boot Watchdog                             | Continue                      | (   ) Continue (   ) Reset (   ) Power Cycle                                     |
| Enabled                                   | 無効                            | (   ) 有効 (   ) 無効                                                                |
| after timeout delay (1 - 100)             | 100                           | [     ] minutes                                                                  |
| <b>HP System Insight Manager (HP SIM)</b> |                               |                                                                                  |
| <b>Integration Options</b>                |                               |                                                                                  |
| HP SIM Integration Enabled                | 有効                            | (   ) 有効 (   ) 無効                                                                |
| <b>System UUID Options</b>                |                               |                                                                                  |
| Get System GUID Response Format           | IPMI Specification compatible | (   ) IPMI Specification compatible<br>(   ) SMBIOS 2.6 Specification compatible |

## C.9 Network Settings の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                           | ご購入時設定                        | 設定値                                                                                                                                            |
|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ethernet                       |                               |                                                                                                                                                |
| Network Interface Settings     |                               |                                                                                                                                                |
| MAC Address                    |                               | iRMCのMACアドレスが表示される                                                                                                                             |
| LAN Speed                      | BIOSの値が反映される                  | ( )Auto Negotiation ( )1000 Mbit/s<br>( )100 Mbit/s Full Duplex ( )100 Mbit/s Half Duplex<br>( )10 Mbit/s Full Duplex ( )10 Mbit/s Half Duplex |
| LAN Port                       | BIOSの値が反映される                  | ( )Management LAN ( )Shared LAN                                                                                                                |
| Max. Transmission Unit (MTU)   | 1500                          | [ ] (576 - 1500)                                                                                                                               |
| Bonding Enabled                | 無効                            | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                    |
| IPv4 Enabled                   | BIOSの値が反映される                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                    |
| IPv6 Enabled                   | BIOSの値が反映される                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                    |
| IPv4 configuration             |                               |                                                                                                                                                |
| IP Address                     | BIOSの値が反映される                  | [ . . . ]                                                                                                                                      |
| Subnet Mask                    | BIOSの値が反映される                  | [ . . . ]                                                                                                                                      |
| Gateway                        | BIOSの値が反映される                  | [ . . . ]                                                                                                                                      |
| DHCP Enabled                   | BIOSの値が反映される                  | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                    |
| IPv6 configuration *1          |                               |                                                                                                                                                |
| Manual IPv6 configuration      | 無効                            | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                    |
| Interface Identifier Source *2 | EUI-64 (based on MAC address) | ( )Part of specified static address<br>( )EUI-64 (based on MAC address)                                                                        |
| IPv6 Static Address *2         | 2880::64                      | [ ]                                                                                                                                            |
| Prefix Length *2               | 0                             | [ ] (8 - 128)                                                                                                                                  |
| IPv6 Static Gateway *2         |                               | [ ]                                                                                                                                            |
| IPv6 Gateway *2                |                               | アドレスが表示される                                                                                                                                     |
| IPv6 Address *2                |                               | アドレスが表示される                                                                                                                                     |
| VLAN configuration             |                               |                                                                                                                                                |
| VLAN Enabled                   | 無効                            | ( )有効 ( )無効                                                                                                                                    |
| VLAN Id                        | 0                             | [ ] (0 - 4094)                                                                                                                                 |
| VLAN Priority                  | 0                             | [ ] (0 - 7)                                                                                                                                    |

\*1: IPv6 Enabledが有効時に表示されます。

\*2: Manual IPv6 configurationが有効時に表示されます。

## C.9 Network Settings の設定項目(続き)

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                             | ご購入時設定              | 設定値                                   |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| Ports and Services                               |                     |                                       |
| Ports and Network Services Settings              |                     |                                       |
| Web based access                                 |                     |                                       |
| Session timeout                                  | 300                 | [ ] Seconds (60 - 60000)              |
| HTTP Port                                        | 80                  | [ ] (1 - 65535)                       |
| HTTPS Port                                       | 443                 | [ ] (1 - 65535)                       |
| Force HTTPS                                      | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Enable SSLv3                                     | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Enable TLS 1.0                                   | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Enable TLS 1.1                                   | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Enable TLS 1.2                                   | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Enable Auto Refresh                              | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Refresh every                                    | 120                 | [ ] Seconds (10 - 60000)              |
| Text based access                                |                     |                                       |
| Telnet Port                                      | 3172                | [ ] (1 - 65535)                       |
| Session Drop Time                                | 10                  | [ ] Minutes (0 - 120)                 |
| SSH Port                                         | 22                  | [ ] 1 - 65535                         |
| Telnet Enabled                                   | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| SSH Enabled                                      | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| IPMI over LAN                                    |                     |                                       |
| IPMI over LAN Enabled                            | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| CIM                                              |                     |                                       |
| CIM Enabled                                      | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Proxy Settings                                   |                     |                                       |
| Proxy Settings                                   |                     |                                       |
| Proxy Server                                     |                     | [ ]                                   |
| Proxy Port                                       |                     | [ ]                                   |
| Proxy User                                       |                     | [ ]                                   |
| Password                                         |                     | [ ]                                   |
| DNS                                              |                     |                                       |
| DNS Settings                                     |                     |                                       |
| DNS Enabled                                      | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Obtain DNS configuration from DHCP               | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| DNS Domain                                       |                     | [ ]                                   |
| DNS Search Path                                  |                     | [ ]                                   |
| DNS Server 1                                     |                     | [ ]                                   |
| DNS Server 2                                     |                     | [ ]                                   |
| DNS Server 3                                     |                     | [ ]                                   |
| DNS Retries                                      | 2                   | [ ]                                   |
| DNS Timeout                                      | 5                   | [ ] Seconds                           |
| DNS Name                                         |                     |                                       |
| Register DHCP Address in DNS via DHCP Server     | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Register full domain name (FQDN) via DHCP in DNS | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| DNS Update Enabled                               | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Use iRMC S4 name instead of server hostname      | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Add Serial Number                                | 有効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| Add Extension                                    | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| iRMC S4 Name                                     | iRMC                | [ ]                                   |
| Extension                                        | -iRMC               | [ ]                                   |
| DNS Name                                         |                     | [ ]                                   |
| SNMP                                             |                     |                                       |
| SNMP Generic Configuration                       |                     |                                       |
| SNMP Enabled                                     | 無効                  | ( )有効 ( )無効                           |
| SNMP Port                                        | 161                 | [ ]                                   |
| SNMP Protocol                                    | All (SNMPv1/v2c/v3) | ( )All (SNMPv1/v2c/v3) ( )SNMPv3 only |
| SNMPv1/v2c Community *1                          | public              | [ ]                                   |
| SNMPv1/v2c Permission *1                         | read only           | *表示                                   |

\*1: [SNMP Protocol] が [All (SNMPv1/v2c/v3)] の場合に表示されます。

# C.10 Alerting の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                 | ご購入時設定                | 設定値                           |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| SNMP Traps                                           |                       |                               |
| SNMP Trap Destination                                |                       |                               |
| SNMP Community                                       | public                | [ ]                           |
| SNMP Server 1                                        |                       | [ ]                           |
| SNMP Server 2                                        |                       | [ ]                           |
| SNMP Server 3                                        |                       | [ ]                           |
| SNMP Server 4                                        |                       | [ ]                           |
| SNMP Server 5                                        |                       | [ ]                           |
| SNMP Server 6                                        |                       | [ ]                           |
| SNMP Server 7                                        |                       | [ ]                           |
| Email                                                |                       |                               |
| Global Email Paging Configuration                    |                       |                               |
| Email Alerting Enabled                               | 無効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| SMTP Retries (0-7)                                   | 3                     | [ ]                           |
| SMTP Retry Delay (0-255)                             | 30                    | [ ] Seconds                   |
| SMTP Response Timeout                                | 45                    | [ ] Seconds                   |
| Primary SMTP Server Configuration                    |                       |                               |
| SMTP Server                                          | 0.0.0.0               | [ ]                           |
| SMTP Port                                            | 25                    | [ ] (1 - 65535)               |
| Auth Type                                            | None                  | ( )None ( )SMTP AUTH(RFC2554) |
| Auth UserName *1                                     | AuthUserName          | [ ]                           |
| Auth Password *1                                     |                       | *表示                           |
| Confirm Password *1                                  |                       | *表示                           |
| Send FQDN with EHLO/HELO                             | 有効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| Secure (SSL)                                         | 無効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| Verify SSL Certificate                               | 無効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| Secondary SMTP Server Configuration                  |                       |                               |
| SMTP Server                                          | 0.0.0.0               | [ ]                           |
| SMTP Port                                            | 25                    | [ ] (1 - 65535)               |
| Auth Type                                            | None                  | ( )None ( )SMTP AUTH(RFC2554) |
| Auth UserName *1                                     | AuthUserName          | [ ]                           |
| Auth Password *1                                     |                       | *表示                           |
| Confirm Password *1                                  |                       | *表示                           |
| Send FQDN with EHLO/HELO                             | 有効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| Secure (SSL)                                         | 無効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| Verify SSL Certificate                               | 無効                    | ( )有効 ( )無効                   |
| Mail Format dependent Configuration                  |                       |                               |
| From                                                 | MailFrom@domain.com   | [ ]                           |
| Subject                                              | FixedMailSubject      | [ ]                           |
| Message                                              | FixedMailMessage      | [ ]                           |
| Admin. Name                                          | ITS_UserInfo0         | [ ]                           |
| Admin. Phone                                         | ITS_UserInfo1         | [ ]                           |
| Country Code                                         |                       | [ ]                           |
| Customer Id                                          |                       | [ ]                           |
| Server URL                                           | http://www.server.com | [ ]                           |
| Attach Screenshot to 'Critical O/S Stop' event email | 無効                    | ( )有効 ( )無効                   |

\*1:[Auth Type] が [SMTP AUTH(RFC 2554)] の場合に表示されます。

# C.11 User Management の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                     | ご購入時設定  | 設定値    |
|--------------------------|---------|--------|
| iRMC S4 User Information |         |        |
| ID/Name                  | 2 admin | 2 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 3 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 4 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 5 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 6 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 7 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 8 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 9 [ ]  |
|                          | 設定なし    | 10 [ ] |
|                          | 設定なし    | 11 [ ] |
|                          | 設定なし    | 12 [ ] |
|                          | 設定なし    | 13 [ ] |
|                          | 設定なし    | 14 [ ] |
|                          | 設定なし    | 15 [ ] |
|                          | 設定なし    | 16 [ ] |

[New User]で作成したUser Nameが表示されます。UserNameをクリックすると各UserName毎の設定項目画面が表示されます。  
各ユーザ毎の設定項目画面は初期設定、または新規ユーザ作成時に設定した内容が表示されます。最大15ユーザまで設定出来ます。  
(ユーザ1には設定できません)

## ■User "admin(2)" Configuration

ユーザID2のUserName設定画面です。  
ユーザID2(admin)は、ご購入時に初期設定されているUserName/IDです。

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                                                                | ご購入時設定             | 設定値                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| iRMC S4 User - User 02 (User ID2)                                                   |                    |                                                             |
| iRMC S4 User Information                                                            |                    |                                                             |
| Name                                                                                | admin              | [ ]                                                         |
| Password                                                                            |                    |                                                             |
| Confirm Password                                                                    |                    |                                                             |
| User Description                                                                    | User02 Description | [ ]                                                         |
| IPMI Privileges and Permissions                                                     |                    |                                                             |
| IPMI User Enabled                                                                   | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| LAN Channel Privilege                                                               | OEM                | ( )User ( )Operator ( )Administrator ( )OEM                 |
| Serial Channel Privilege                                                            | OEM                | ( )User ( )Operator ( )Administrator ( )OEM                 |
| Configure User Accounts                                                             | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Configure iRMC S4 settings                                                          | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Video Redirection Enabled                                                           | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Remote Storage Enabled                                                              | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| User Shell (Text Access)                                                            | Remote Manager     | ( )SMASH CLP ( )Remote Manager ( )None                      |
| SNMPv3 configuration                                                                |                    |                                                             |
| SNMPv3 enabled                                                                      | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Access privilege                                                                    | readonly           |                                                             |
| Authentication                                                                      | SHA                | ( )SHA ( )MD5                                               |
| Privacy                                                                             | DES                | ( )DES ( )AES ( )none                                       |
| User SSHv2 public key upload from file (there is no key assigned to this user)      |                    |                                                             |
| Public Key file                                                                     |                    | [ ]<br>( )Uploadなし ( )Uploadあり                              |
| S/MIME certificate upload from file (there is no certificate assigned to this user) |                    |                                                             |
| Certificate File                                                                    |                    | [ ]<br>( )Uploadなし ( )Uploadあり                              |
| Email Configuration                                                                 |                    |                                                             |
| Email Enabled                                                                       | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Encrypted                                                                           | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Send Chassis related Emails                                                         | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Mail Format                                                                         | Standard           | ( )Standard ( )Fixed Subject ( )ITS-Format<br>( )SMS-Format |
| Preferred Mail Server                                                               | Automatic          | ( )Automatic ( )Primary ( )Secondary                        |
| Email Address                                                                       | User02@domain.com  | [ ]                                                         |
| Use extra SMS Email Subject *1                                                      | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| SMS Email Subject *1                                                                |                    | [ ]                                                         |
| Paging Severity Configuration                                                       |                    |                                                             |
| Fan Sensors                                                                         | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Temperature Sensors                                                                 | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Critical Hardware Errors                                                            | All                | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| System Hang                                                                         | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| POST Errors                                                                         | All                | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Security                                                                            | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| System Status                                                                       | None               | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Disk Drivers & Controllers                                                          | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Network Interface                                                                   | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Remote Management                                                                   | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| System Power                                                                        | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Memory                                                                              | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Others                                                                              | None               | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |

\*1:[Mail Format] が [SMS-Format] の場合に表示されます。

## ■ User " ( )" Configuration

ユーザID3～16のUserName設定画面です。

ユーザID3～16は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

( ) 新規ユーザを作成していない

| 設定項目                                                                                | ご購入時設定             | 設定値                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|
| iRMC S4 User - User 02 (User ID2)                                                   |                    |                                                             |
| iRMC S4 User Information                                                            |                    |                                                             |
| Name                                                                                | admin              | [ ]                                                         |
| Password                                                                            |                    |                                                             |
| Confirm Password                                                                    |                    |                                                             |
| User Description                                                                    | User02 Description | [ ]                                                         |
| IPMI Privileges and Permissions                                                     |                    |                                                             |
| IPMI User Enabled                                                                   | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| LAN Channel Privilege                                                               | OEM                | ( )User ( )Operator ( )Administrator ( )OEM                 |
| Serial Channel Privilege                                                            | OEM                | ( )User ( )Operator ( )Administrator ( )OEM                 |
| Configure User Accounts                                                             | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Configure iRMC S4 settings                                                          | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Video Redirection Enabled                                                           | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Remote Storage Enabled                                                              | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| User Shell (Text Access)                                                            | Remote Manager     | ( )SMASH CLP ( )Remote Manager ( )None                      |
| SNMPv3 configuration                                                                |                    |                                                             |
| SNMPv3 enabled                                                                      | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Access privilege                                                                    | readonly           |                                                             |
| Authentication                                                                      | SHA                | ( )SHA ( )MD5                                               |
| Privacy                                                                             | DES                | ( )DES ( )AES ( )none                                       |
| User SSHv2 public key upload from file (there is no key assigned to this user)      |                    |                                                             |
| Public Key file                                                                     |                    | [ ]<br>( )Uploadなし ( )Uploadあり                              |
| S/MIME certificate upload from file (there is no certificate assigned to this user) |                    |                                                             |
| Certificate File                                                                    |                    | [ ]<br>( )Uploadなし ( )Uploadあり                              |
| Email Configuration                                                                 |                    |                                                             |
| Email Enabled                                                                       | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Encrypted                                                                           | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Send Chassis related Emails                                                         | 有効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| Mail Format                                                                         | Standard           | ( )Standard ( )Fixed Subject ( )ITS-Format<br>( )SMS-Format |
| Preferred Mail Server                                                               | Automatic          | ( )Automatic ( )Primary ( )Secondary                        |
| Email Address                                                                       | User02@domain.com  | [ ]                                                         |
| Use extra SMS Email Subject *1                                                      | 無効                 | ( )有効 ( )無効                                                 |
| SMS Email Subject *1                                                                |                    | [ ]                                                         |
| Paging Severity Configuration                                                       |                    |                                                             |
| Fan Sensors                                                                         | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Temperature Sensors                                                                 | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Critical Hardware Errors                                                            | All                | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| System Hang                                                                         | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| POST Errors                                                                         | All                | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Security                                                                            | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| System Status                                                                       | None               | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Disk Drivers & Controllers                                                          | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Network Interface                                                                   | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Remote Management                                                                   | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| System Power                                                                        | Warning            | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Memory                                                                              | Critical           | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |
| Others                                                                              | None               | ( )None ( )Critical ( )Warning ( )All                       |

\*1:[Mail Format] が [SMS-Format] の場合に表示されます。

## C.11 User Management の設定項目(続き)

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                                             | ご購入時設定                                                                  | 設定値                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LDAP Configuration                               |                                                                         |                                                                                                                                           |
| Global Directory Service Configuration           |                                                                         |                                                                                                                                           |
| LDAP Enabled                                     | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| LDAP SSL Enabled                                 | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| Disable Local Login *1                           | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| Always use SSL Login *2                          | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| Directory Server Type                            | Active Directory                                                        | ( )ActiveDirectory ( )Novel eDirectory*3 ( )OpenLDAP<br>( )OpenDS/OpenDJ/Apache DS                                                        |
| Authorization Type                               | ServerView LDAP Groups with<br>Authorization Settings on<br>LDAP Server | ( )ServerView LDAP Groups with Authorization Settings on<br>LDAP Server<br>( )Standard LDAP Groups with Authorization Settings on<br>iRMC |
| Primary LDAP Server                              |                                                                         |                                                                                                                                           |
| LDAP Server                                      |                                                                         | [ ]                                                                                                                                       |
| LDAP Port                                        | 389                                                                     | [ ]                                                                                                                                       |
| LDAP SSL Port                                    | 636                                                                     | [ ]                                                                                                                                       |
| Backup LDAP Server                               |                                                                         |                                                                                                                                           |
| LDAP Server                                      |                                                                         | [ ]                                                                                                                                       |
| LDAP Port                                        | 389                                                                     | [ ]                                                                                                                                       |
| LDAP SSL Port                                    | 636                                                                     | [ ]                                                                                                                                       |
| 【Active Directory】選択時                            |                                                                         |                                                                                                                                           |
| Domain name                                      | domain.com                                                              | [ ]                                                                                                                                       |
| Base DN                                          |                                                                         | *表示のみ                                                                                                                                     |
| Groups directory as sub-tree from base DN        |                                                                         | [ ]                                                                                                                                       |
| Department name                                  | department                                                              | [ ]                                                                                                                                       |
| 【Novel eDirectory / OpenLDAP / OpenDS/OpenDJ】選択時 |                                                                         |                                                                                                                                           |
| Department name                                  | department                                                              | [ ]                                                                                                                                       |
| Base DN                                          | DN=                                                                     | [ ]                                                                                                                                       |
| Groups directory as sub-tree from base<br>DN     |                                                                         | [ ]                                                                                                                                       |
| User Search context                              | department                                                              | [ ]                                                                                                                                       |
| Directory Service Access Configuration           |                                                                         |                                                                                                                                           |
| 【Active Directory】選択時                            |                                                                         |                                                                                                                                           |
| LDAP Auth UserName                               | LDAPUserName                                                            | [ ]                                                                                                                                       |
| LDAP Auth Password                               | *****                                                                   | [ ] 表示は * となる                                                                                                                             |
| 【Novel eDirectory / OpenLDAP / OpenDS/OpenDJ】選択時 |                                                                         |                                                                                                                                           |
| LDAP Auth Password                               | *****                                                                   | [ ] 表示は * となる                                                                                                                             |
| Principal User DN                                |                                                                         | [OU= ]                                                                                                                                    |
| Append Base DN to Principal User DN              | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| Bind DN                                          |                                                                         | *表示のみ                                                                                                                                     |
| Enhanced User Login                              | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| Directory Service Email Alert Configuration      |                                                                         |                                                                                                                                           |
| LDAP Email Alert Enable                          | 無効                                                                      | ( )有効 ( )無効                                                                                                                               |
| LDAP Alert Table Refresh                         | 0                                                                       | [ ] Hours                                                                                                                                 |

\*1: 【注意】[LDAP Enabled] を[有効] としディレクトリサーバが使用できない状態で、本設定を [有効] に設定するとWebインターフェースにログインできなくなります。

\*2: 【注意】[LDAP Enabled] が [無効] の場合、RFC2617認証/ログインを無効にし、httpsログイン画面を強制的に表示します。

\*3: [Novel eDirectory] は未サポートです。

## C.11 User Management の設定項目(続き)

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                               | ご購入時設定                     | 設定値                                                                   |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| CAS Configuration                  |                            |                                                                       |
| CAS Generic Configuration          |                            |                                                                       |
| CAS Enabled                        | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| Enable SSL/HTTPS                   | 有効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| Verify SSL Certificate             | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| Always Display Login Page          | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| CAS Network Port                   | 3170                       | [ ] (1 - 65535)                                                       |
| CAS Server                         |                            | [ ]                                                                   |
| CAS Login URL                      | /cas/login                 | [ ]                                                                   |
| CAS Logout URL                     | /cas/logout                | [ ]                                                                   |
| CAS Validate URL                   | /cas/validate              | [ ]                                                                   |
| Assign permissions from            | Local assigned permissions | ( )Local assigned permissions<br>( )Permissions retrieved via LDAP *1 |
| CAS User Privilege and Permissions |                            |                                                                       |
| Privilege Level*2                  | User                       | ( )User ( )Operator ( )Administrator ( )OEM                           |
| Configure User Accounts            | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| Configure iRMC S4 Settings         | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| Video Redirection Enabled          | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |
| Remote Storage Enabled             | 無効                         | ( )有効 ( )無効                                                           |

\*1:「LDAP Enabled」が「有効」の場合に選択可能です。

\*2:「Assign permissions from」が「Local assigned permissions」の場合に表示されます。

## C.12 Console Redirection の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                             | ご購入時設定              | 設定値                                                                  |
|----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------|
| BIOS Text Console                |                     |                                                                      |
| BIOS Console Redirection Options |                     |                                                                      |
| Console Redirection Enabled      | BIOSの値が反映される        | ( )有効 ( )無効                                                          |
| Serial Port Baudrate             | BIOSの値が反映される        | ( )9600 ( )19200 ( )38400 ( )57600 ( )115200                         |
| Serial Port Flow Control         | BIOSの値が反映される        | ( )None ( )CTS/RTS(Hardware)                                         |
| Terminal Emulation               | BIOSの値が反映される        | ( )VT100 ( )PC-ANSI ( )VT100+ ( )VT-UTF8                             |
| Serial 1 Multiplexer             | BIOSの値が反映される        | ( )System ( )iRMC S4                                                 |
| Video Redirection                |                     |                                                                      |
| Video Redirection Options        |                     |                                                                      |
| HTML5 Viewer Enabled             | 無効                  | ( )有効 ( )無効                                                          |
| Default Mouse Mode               | Absolute Mouse Mode | ( )Relative Mouse Mode ( )Absolute Mouse Mode<br>( )Other Mouse Mode |
| Local Monitor Off Control        | Enabled             | ( )Disabled ( )Enabled<br>( )Automatic Off when AVR is started       |
| AVR Title                        | %USER%@%BMC_NAME%   |                                                                      |
| Current AVR Title                |                     | *表示のみ                                                                |

\*表示のみ

# C.13 Virtual Mediaの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

| 設定項目                              | ご購入時設定                                  | 設定値                                                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Remote Image Mount                |                                         |                                                                       |
| Remote CD/DVD Image Options       |                                         |                                                                       |
| Share Type                        | CIFS/SMB Common<br>Internet File System | ( )CIFS/SMB Common Internet File System<br>( )NFS Network File System |
| Server                            |                                         | [ ]                                                                   |
| Share Name                        |                                         | [ ]                                                                   |
| Image Name                        |                                         | [ ]                                                                   |
| User Name                         |                                         | [ ]                                                                   |
| Password                          |                                         | [ ]                                                                   |
| Domain                            |                                         | [ ]                                                                   |
| Remote Floppy Image Options *1    |                                         |                                                                       |
| Share Type                        | CIFS/SMB Common<br>Internet File System | ( )CIFS/SMB Common Internet File System<br>( )NFS Network File System |
| Server                            |                                         | [ ]                                                                   |
| Share Name                        |                                         | [ ]                                                                   |
| Image Name                        |                                         | [ ]                                                                   |
| User Name                         |                                         | [ ]                                                                   |
| Password                          |                                         | [ ]                                                                   |
| Domain                            |                                         | [ ]                                                                   |
| Remote Hard Disk Image Options *2 |                                         |                                                                       |
| Share Type                        | CIFS/SMB Common<br>Internet File System | ( )CIFS/SMB Common Internet File System<br>( )NFS Network File System |
| Server                            |                                         | [ ]                                                                   |
| Share Name                        |                                         | [ ]                                                                   |
| Image Name                        |                                         | [ ]                                                                   |
| User Name                         |                                         | [ ]                                                                   |
| Password                          |                                         | [ ]                                                                   |
| Domain                            |                                         | [ ]                                                                   |
| Media Option                      |                                         |                                                                       |
| Virtual Media Options             |                                         |                                                                       |
| USB Attach Mode                   | Auto Attach                             | ( )Always Attach ( )Auto Attach                                       |
| Number of Floppy Devices          | 0                                       | [ ]                                                                   |
| Number of CD/DVD Devices          | 2                                       | [ ]                                                                   |
| Number of Harddisk Devices        | 0                                       | [ ]                                                                   |
| Enable Remote Image Mount         | 有効                                      | ( )有効 ( )無効                                                           |

\*1:[Number of Floppy Devices] が 0 場合は表示されません。  
\*2:[Number of Harddisk Devices] が 0 場合は表示されません。

## D 障害連絡シート

[illegible]

---

## **FUJITSU Server PRIMERGY CX1640 M1**

**環境設定シート**  
**CA92344-1168-03**

**発 行 日   2017 年 6月**  
**発 行 責 任   富士通株式会社**

---

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。