

本書の読み方

A コンフィグレーションシート

ハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

B デザインシート

ServerStart の設定を記録しておきます。

C 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します。

■ 製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY RX100 S2	サーバ本体／本サーバ
OS がインストールされている PRIMERGY RX100 S2	OS インストールタイプ
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition または、Windows 2003
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server または、Windows 2000

Microsoft、Windows、MS、MS-DOS、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル、Intel、Pentium、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2004

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

目次

A コンフィグレーションシート

A.1	ハードウェア構成	3
A.2	BIOS セットアップ項目	5
A.3	システム資源管理表	9
A.4	RAID 設計シート	10

B デザインシート

B.1	RAID ウィザード	11
B.2	ディスクウィザード	12
B.3	OS インストールウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)	13
B.4	OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)	18
B.5	アプリケーションウィザード	22

C 障害連絡シート

A コンフィグレーションシート

ハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
 選択設定箇所については、☐マークのチェックボックスを用意してありますので、
 設定したチェックボックスを塗りつぶすか、またはレ印を付けておきます。

A.1 ハードウェア構成

■ 内蔵 CD-ROM ドライブユニット

搭載位置	搭載CD-ROMドライブユニット
CD-ROMドライブベイ	<input type="checkbox"/> 内蔵CD-ROMドライブユニット

■ 内蔵ハードディスクユニット

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット
ベイ1	<input type="checkbox"/> 36.4GB <input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB
ベイ2	<input type="checkbox"/> 36.4GB <input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB

■ CPU

搭載タイプ
<input type="checkbox"/> Celeron [®] プロセッサ2.6GHz / 128KB
<input type="checkbox"/> Pentium [®] 4 プロセッサ 3EGHz / 1MB

*) 全モデルでCPUを1個搭載しています。

■ メモリ

搭載スロット位置	メモリ
メモリスロット1 ^(*)	◎256MB <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット2	<input type="checkbox"/> 256MB <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット3	<input type="checkbox"/> 256MB <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB
メモリスロット4	<input type="checkbox"/> 256MB <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB

*) 全モデルで256MBをメモリスロット1に搭載済み(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)

■ 拡張カード

拡張カード(型名)	PCIスロット	
	1	2
リモートサービスボード(PG-RSB102)	—	<input type="checkbox"/>
通信カードV/X(PG-1631)	—	<input type="checkbox"/>
ISDNカード(PG-1651)	—	<input type="checkbox"/>
RS-232Cカード(GP5-162)	—	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1852)	—	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1862)	—	<input type="checkbox"/>
SCSIアレイコントローラカード(PG-141CL)	<input type="checkbox"/>	—
SCSIカード(PG-130L)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1882L)	—	<input type="checkbox"/>
LANカード(PG-1892L)	—	<input type="checkbox"/>

—: 搭載不可を示す

A.2 BIOS セットアップ項目

各メニューの詳細なマークは、次を示します。

□：設定項目 ◎：ご購入時設定値 ■変更禁止

■ Main メニュー

設定項目	設定値
System Time	現在の時刻を入力
System Date	現在の日付を入力
Diskette A	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 360Kb 5 1/4" <input type="checkbox"/> 1.2MB 5 1/4" <input type="checkbox"/> 720Kb 3 1/2" <input checked="" type="checkbox"/> 1.44/1.25MB 3 1/2" <input type="checkbox"/> 2.88MB 3 1/2"
Parallel ATA	[Enter]
Type	<input type="checkbox"/> User <input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None <input type="checkbox"/> ATAPI Removable <input type="checkbox"/> CD-ROM <input type="checkbox"/> IDE Removable <input type="checkbox"/> Other ATAPI
CHS Format, Cylinders, Heads, Sectors, Maximum Capacity	ディスクのシリンダ数／ヘッド数／セクタ数／最大容量を表示／設定
LBA Format, Total Sectors, Maximum Capacity	ディスクの総セクタ数／最大容量を表示／設定
Transfer Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> 2 Sectors <input type="checkbox"/> 4 Sectors <input type="checkbox"/> 8 Sectors <input type="checkbox"/> 16 Sectors
LBA Translation	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
PIO Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Fast PIO 1 <input type="checkbox"/> Fast PIO 2 <input type="checkbox"/> Fast PIO 3 <input type="checkbox"/> Fast PIO 4 <input type="checkbox"/> FPIO 3 / DMA 1 <input type="checkbox"/> Fast PIO 4 / DMA 2
32 Bit I/O	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Ultra DMA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Mode 0 <input type="checkbox"/> Mode 1 <input type="checkbox"/> Mode 2 <input type="checkbox"/> Mode 3 <input type="checkbox"/> Mode 4 <input type="checkbox"/> Mode 5
SATA Port 0	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None
SATA Port 1	[Enter]
Type	<input checked="" type="checkbox"/> Auto <input type="checkbox"/> None
Boot Options	[Enter]
POST Errors	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Keyboard Check	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
SM Error Halt	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Quick Boot	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Quiet Boot	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Memory Testing	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Boot Menu	<input type="checkbox"/> Disabled ◎Enabled
Boot Sequence (ブート順を記入)	<input type="checkbox"/> CD-ROM Drive <input type="checkbox"/> Removable Devices <input type="checkbox"/> Hard Drive <input type="checkbox"/> IBA GE Slot 0208 v1217 <input type="checkbox"/> IBA GE Slot 0430 v1217
MultiBoot for HDs	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
Base Memory	1MB未満の使用可能なベースメモリサイズを表示
Extended Memory	1MB以上のメモリサイズを表示

■ Advanced メニュー

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	[Enter]
Serial	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Auto
Base I/O address	<input checked="" type="radio"/> 3F8/IRQ 4 <input type="radio"/> 2F8/IRQ 3 <input type="radio"/> 3E8/IRQ 4 <input type="radio"/> 2E8/IRQ 3
Serial Multiplexer	<input type="radio"/> System <input checked="" type="radio"/> BMC <input type="radio"/> Shared
Floppy Type	<input checked="" type="radio"/> Local <input type="radio"/> Remote <input type="radio"/> Remote Once
Diskette Controller	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Mouse Controller	<input type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled <input checked="" type="radio"/> Auto Detect
PCI Configuration	[Enter]
Ethernet on Board	[Enter]
PCI Device, Embedded Ethernet A	
Device	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Latency Timer	<input type="radio"/> Default <input type="radio"/> 0020h <input checked="" type="radio"/> 0040h <input type="radio"/> 0060h <input type="radio"/> 0080h <input type="radio"/> 00A0h <input type="radio"/> 00C0h <input type="radio"/> 00E0h
PCI Device, Embedded Ethernet B	
Device	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Latency Timer	<input type="radio"/> Default <input type="radio"/> 0020h <input checked="" type="radio"/> 0040h <input type="radio"/> 0060h <input type="radio"/> 0080h <input type="radio"/> 00A0h <input type="radio"/> 00C0h <input type="radio"/> 00E0h
PCI IRQ Configuration	[Enter]
PCI IRQ Line 0/VGA	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> IRQ 3 <input type="radio"/> IRQ 4 <input type="radio"/> IRQ 5 <input type="radio"/> IRQ 7 <input type="radio"/> IRQ 9 <input type="radio"/> IRQ 10 <input type="radio"/> IRQ 11 <input type="radio"/> IRQ 15
PCI IRQ Line 1/ETHERNET B	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Auto <input type="radio"/> IRQ 3 <input type="radio"/> IRQ 4 <input type="radio"/> IRQ 5 <input type="radio"/> IRQ 7 <input type="radio"/> IRQ 9 <input type="radio"/> IRQ 10 <input type="radio"/> IRQ 11 <input type="radio"/> IRQ 15
PCI Slots Configuration	[Enter]
PCI Slot 1 Configuration	
Option ROM Scan	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Bus Master	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Latency Timer	<input type="radio"/> Default <input type="radio"/> 0020h <input checked="" type="radio"/> 0040h <input type="radio"/> 0060h <input type="radio"/> 0080h <input type="radio"/> 00A0h <input type="radio"/> 00C0h <input type="radio"/> 00E0h
PCI Slot 2 Configuration	
Option ROM Scan	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Bus Master	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Latency Timer	<input type="radio"/> Default <input type="radio"/> 0020h <input checked="" type="radio"/> 0040h <input type="radio"/> 0060h <input type="radio"/> 0080h <input type="radio"/> 00A0h <input type="radio"/> 00C0h <input type="radio"/> 00E0h
Advanced System Configuration	[Enter]
CPU Settings	[Enter]
CPU Mismatch Detection	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Hyper Threading	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
L3 Cashe	<input checked="" type="radio"/> Enabled
Delay prior to Enabling the TCC	<input checked="" type="radio"/> 1 <input type="radio"/> 10 <input type="radio"/> 15 <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 30 <input type="radio"/> 60
Fast String operations	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Compatible FPU Code	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Split Lock operations	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Adjacent Sector Prefetch	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
APIC	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB 1.1 Host Controller	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB 2.0 Host Controller	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
USB BIOS Legacy Support	<input type="radio"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
BIOS Work Space Location	<input type="radio"/> Expansion ROM Area <input checked="" type="radio"/> Top of Base Memory

設定項目	設定値
Power On/Off	【Enter】
Power On Source	
Remote	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Resume On Time	<input checked="" type="radio"/> Off <input type="checkbox"/> On
Resume Time	Resume Timeを設定
LAN	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Power Failure Recovery	<input type="checkbox"/> Always OFF <input checked="" type="radio"/> Previous State <input type="checkbox"/> Always ON
Reset Configuration Data	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
Secured Setup Configurations	<input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No
Multiprocessor Specification	<input type="checkbox"/> 1.1 <input checked="" type="checkbox"/> 1.4
Windows 2003 EMS Function	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Large Disk Access Mode	<input type="checkbox"/> Other <input checked="" type="checkbox"/> DOS
S-ATA Interface	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="checkbox"/> Enabled
S-ATA Mode	<input checked="" type="checkbox"/> Legacy IDE <input type="checkbox"/> Native
LSI SATA RAID	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled

■ Security メニュー

設定項目	設定値
Setup Password	セットアップパスワードが設定されているかどうかを表示
System Password	システムパスワードが設定されているかどうかを表示
Set Setup Password	セットアップパスワードを入力
Set System Password	システムパスワードを入力
Setup Password Lock	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="checkbox"/> Extended
SETUP prompt	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Virus Warning	<input checked="" type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
System Load	<input checked="" type="radio"/> Standard <input type="checkbox"/> Diskette/CDROM Lock
Diskette Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled
Flash Write	<input type="checkbox"/> Disabled <input checked="" type="radio"/> Enabled

■ Server メニュー

設定項目	設定値
O/S Boot Timeout	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Mode	<input checked="" type="radio"/> Continue <input type="radio"/> Reset <input type="radio"/> Power Cycle
Timeout value	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 0~ <input type="text"/> 100 ()
ASR&R Boot Delay (min)	<input checked="" type="radio"/> 2 <input type="radio"/> 1~ <input type="text"/> 30 ()
Power Cycle Delay	<input type="radio"/> 0~15 <input checked="" type="radio"/> 10
Boot Retry Counter	<input checked="" type="radio"/> 3 <input type="radio"/> 0~ <input type="text"/> 7 ()
Diagnostic System	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Remote Image Disk <input type="radio"/> LAN
Next Boot uses	<input checked="" type="radio"/> Boot Option <input type="radio"/> Diagnostic Boot
Diagnostic PXE boot device	<input checked="" type="radio"/> 0 <input type="radio"/> 1~ <input type="text"/> 16 ()
Critical Temperature Monitoring	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Clear Screen Delay (sec)	<input checked="" type="radio"/> 5 <input type="radio"/> 0~ <input type="text"/> 31 ()
IPMI	[Enter]
IPMI Specification Version	IPMI Specification Versionを表示
BMC Firmware	BMC Firmware/バージョンを表示
Clear System Event Log	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Event Log Full Mode	<input checked="" type="radio"/> Overwrite <input type="radio"/> Maintain
Existing Event Log number	記録されているログの数を表示
Remaining Event Log number	記録可能なログの残りの数を表示
System Event Log	システムイベントログの内容を表示
System Event Log (list mode)	システムイベントログの内容をリスト形式で表示
Realtime Sensor Data	温度や電圧のセンサ情報を表示
LAN Settings	[Enter]
Local IP Address	変更禁止
Subnet Mask	変更禁止
Gateway Address	変更禁止
User ID 1 Password	変更禁止
CPU Status	[Enter]
CPU Status	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Failed
Memory Status	[Enter]
Channel A	
DIMM 0	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Failed
DIMM 1	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Failed
Channel B	
DIMM 2	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Failed
DIMM 3	<input checked="" type="radio"/> Enabled <input type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Failed
Console Redirection	[Enter]
Console Redirection Port	<input checked="" type="radio"/> Disabled <input type="radio"/> Enabled
Port	<input checked="" type="radio"/> Serial
Media Type	<input checked="" type="radio"/> Serial <input type="radio"/> LAN
Console connection	<input checked="" type="radio"/> Direct <input type="radio"/> Via modem
Baud Rate	<input type="radio"/> 300 <input type="radio"/> 1200 <input type="radio"/> 2400 <input checked="" type="radio"/> 9600 <input type="radio"/> 19.2K <input type="radio"/> 38.4K <input type="radio"/> 57.6K <input type="radio"/> 115.2K
Protocol	<input type="radio"/> VT100 <input type="radio"/> VT100, 8bit <input type="radio"/> PC-ANSI, 7bit <input type="radio"/> PC ANSI <input checked="" type="radio"/> VT100+ <input type="radio"/> VT-UTF8
Flow Control	<input type="radio"/> None <input type="radio"/> XON/XOFF <input checked="" type="radio"/> CTS/RTS
Mode	<input type="radio"/> Standard <input checked="" type="radio"/> Enhanced

A.4 RAID 設計シート

■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LD ^(*))	RAID レベル	容量	物理ドライブ (CH=0 (固定))
(例)(0)	0 ①	36000MB	(CH=0) ID= ① ② 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
()	0 1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
()	0 1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
()	0 1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
()	0 1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
()	0 1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
()	0 1		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

)ホットスペアの場合は「HS()」のように記述します。

■ システムパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	バージョン	LD ^(*)
(例) Bay(1)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	0
(例) Bay(2)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	0
(例) Bay(3)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	1
(例) Bay(4)	CH= (0)	ID= (0)	MAN3184MC	17521MB	0107	1
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				
Bay()	CH= ()	ID= ()				

)ホットスペアの場合は「HS()」のように記述します。

B デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

B.1 RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		<input type="checkbox"/> 非RAID <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 <input type="checkbox"/> 既存のレイを使用する
手動、自動 設定時のみ	RAIDコントローラ	<input type="checkbox"/> PG-140D / 141C / 141CL / 142E <div>(デフォルト—0)</div>
	コントローラ番号	
手動設定時のみ	RAIDレベル	<input type="checkbox"/> RAID0 <input type="checkbox"/> RAID1 台
	ディスク数	
手動、自動 設定時のみ	既存のRAIDレイ	<input type="checkbox"/> 削除する

B.2 ディスクウィザード

設定項目	選択項目		
コントローラタイプ	<input type="checkbox"/> RAID	<input type="checkbox"/> SCSI	<input type="checkbox"/> IDE
ディスク番号	(デフォルト—0)		
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT	
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない	
ボリュームラベル	(デフォルト—SYSTEM)		
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB	
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT	
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない	
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)		
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB	
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT	
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない	
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)		
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB	
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> DATA
ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS	<input type="checkbox"/> FAT	
クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する	<input type="checkbox"/> しない	
ボリュームラベル	(デフォルト—DATA)		
パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定	<input type="checkbox"/> MB	
パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> BOOT	<input type="checkbox"/> OS	<input type="checkbox"/> DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	<input type="checkbox"/> 削除する		

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

B.3 OS インストールウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Datacenter Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Web Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1 を 使用 し ない	接続名		
	このアダプタにバインドする プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類		
	アダプタ2 を 使用 し ない	接続名	
		このアダプタにバインドする プロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類			

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW (World Wide Web) サービス <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - インターネット データ コネクタ <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - リモート管理 (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス マネージャ <input type="checkbox"/> 共通コンポーネント
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.4 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ 1 を使用しない	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ 2 を使用しない	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエイタファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> ポリウムコントロール
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
サービス	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

(続く)

B.5 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> ServerView <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor/FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY RX100 S2 (PG)		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		
		添付資料	有・無

オプション構成および設定内容は、本書のコンフィグレーションシートを使用してください。

PRIMERGY RX100 S2

環境設定シート
B7FH-2641-01-00

発行日 2004 年 12 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。