

## 本書の読み方

- 
- A ハードウェア構成シート**  
本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
- 
- B BIOS セットアップユーティリティ設定シート**  
本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
- 
- C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート**  
リモートマネジメントコントローラにおけるWeb インターフェースの設定値を記録しておきます。
- 
- D システム資源管理表**  
各種拡張カードで選択できるI/O ポートアドレスについて説明しています。
- 
- E RAID 設計シート**  
RAID 構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルパック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。
- 
- F デザインシート**  
ソフトウェアの設定を記録しておきます。
- 
- G 障害連絡シート**  
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。
-

## 製品の呼び方

---

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
PRIMERGY TX120	本サーバ、またはサーバ	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	Windows 2003
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack	SP	

### ■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Xeon、Pentium、Celeron は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2008

# 目次

<b>A</b>	<b>ハードウェア構成シート</b> .....	<b>4</b>
<b>B</b>	<b>BIOSセットアップユーティリティ設定シート</b> .....	<b>5</b>
	B.1 Main メニューの設定項目.....	5
	B.2 Advanced メニューの設定項目.....	7
	B.3 Security メニューの設定項目.....	10
	B.4 Server メニューの設定項目.....	11
	B.5 Exit メニューの設定項目.....	12
<b>C</b>	<b>リモートマネジメントコントローラのWebインタフェース設定シート</b> .....	<b>13</b>
	C.1 iRMC Information の設定項目.....	13
	C.2 Power On/Off の設定項目.....	14
	C.3 Fans の設定項目.....	14
	C.4 Temperature の設定項目.....	14
	C.5 System Event Log の設定項目.....	15
	C.6 Server Management Information の設定項目.....	15
	C.7 Network Settings の設定項目.....	16
	C.8 SNMP Trap Alerting の設定項目.....	17
	C.9 Email Alerting の設定項目.....	17
	C.10 User Management の設定項目.....	18
	C.11 LDAP Configuration の設定項目.....	20
	C.12 BIOS Text Console の設定項目.....	20
	C.13 Advanced Video Redirection の設定項目.....	20
<b>D</b>	<b>システム資源管理表</b> .....	<b>21</b>
<b>E</b>	<b>RAID設定シート</b> .....	<b>22</b>
	E.1 Integrated Mirroring SAS の場合.....	22
<b>F</b>	<b>デザインシート</b> .....	<b>23</b>
	F.1 RAID/ディスクウィザード.....	23
	F.2 OSウィザード (Windows 2003 インストールウィザード).....	24
	F.3 アプリケーションウィザード.....	29
<b>G</b>	<b>障害連絡シート</b> .....	<b>30</b>

## A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。  
 選択構成箇所については、選択した構成の( )内に  を付けておきます。

### ■2.5インチ内蔵ハードディスクオプション

搭載位置	搭載2.5インチ内蔵ハードディスクオプション
ベイ1	<input type="checkbox"/> 36.7 GB <input type="checkbox"/> 73.4 GB <input type="checkbox"/> 146.8 GB 装置前面より見て右または下側のディスク
ベイ2	<input type="checkbox"/> 36.7 GB <input type="checkbox"/> 73.4 GB <input type="checkbox"/> 146.8 GB 装置前面より見て左または上側のディスク

### ■内蔵ベイオプション

搭載位置	搭載内蔵オプション(型名)	備考
CD-ROMベイ	<input type="checkbox"/> 内蔵DVD-ROMユニット(標準装備)	—
オプションベイ	<input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> 内蔵DAT72ユニット(PG-DT5042) <input type="checkbox"/> 内蔵データカートリッジドライブユニット(PG-RD101)	—

### ■RAMモジュール

搭載スロット位置	搭載RAMモジュール
DIMM-1A	<input type="checkbox"/> 512 MB <input type="checkbox"/> 1 GB <input type="checkbox"/> 2 GB
DIMM-1B	<input type="checkbox"/> 512 MB <input type="checkbox"/> 1 GB <input type="checkbox"/> 2 GB
DIMM-2A	<input type="checkbox"/> 512 MB <input type="checkbox"/> 1 GB <input type="checkbox"/> 2 GB
DIMM-2B	<input type="checkbox"/> 512 MB <input type="checkbox"/> 1 GB <input type="checkbox"/> 2 GB

### ■CPU

搭載CPU
<input type="checkbox"/> インテル® Celeron® プロセッサ 430 (1.80GHz/512KB)
<input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ 3040 (1.86GHz/2MB)
<input type="checkbox"/> インテル® Xeon® プロセッサ 3070 (2.66GHz/4MB)

### ■PCIカード[基本カードスロット時]

拡張カード(型名)	PCIスロット位置		
	1	2	3
SCSIカード(PG-1301L)	<input type="checkbox"/>	—	—
LANカード(PG-1892L)	<input type="checkbox"/>	—	—
LANカード(PG-1882L)	<input type="checkbox"/>	—	—
LANカード(PG-1853L)	<input type="checkbox"/>	—	—
LANカード(PG-288L)	—	<input type="checkbox"/>	—
LANカード(PG-2861L)	—	<input type="checkbox"/>	—
LANカード(PG-289L)	—	—	<input type="checkbox"/>
グラフィックスカード(PG-VGA201L)	—	—	<input type="checkbox"/>

—: 搭載不可を示します。

(装置後面から見て下または左側からスロット1、2、3)

## B BIOSセットアップユーティリティ設定シート

各メニューの設定項目、およびご購入設定値です。  
 ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( )ご購入時設定を変更していない」に  を付けてください。  
 「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。  
 設定を変更した場合は、「設定値」欄の( )内に  を付けてください。  
 なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

### POINT

- ▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。  
 POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、[F2] キーを押してください。  
 POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup/ <F12> Boot Menu

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、  
 [Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押して、システムを再起動してください。

### B.1 Main メニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Time:	HH:MM:SS	現在の時刻を表示 / 入力
System Date:	MM/DD/YYYY	現在の日付を表示 / 入力
> Standard IDE	DVD-ROM	Standard IDEサブメニューへ
> Native IDE *1	XXXXXX	Native IDEサブメニューへ
> Boot Option		Boot Optionサブメニューへ
Base Memory:	640KB	1MB未満の使用可能なベースメモリサイズを表示
Extended Memory:	xxxM	搭載しているメモリ容量を表示

\*1: データカートリッジドライブユニット搭載時に表示されます。

#### Standard IDEサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Standard IDE: [CD-ROM]		
PIO Mode:	PIO 4	デバイスがサポートしているPIOモードを表示
DMA Mode:	UDMA 2	デバイスがサポートしているDMAモードを表示
Firmware:	x.xx	デバイスのファームウェアバージョンを表示

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### Native IDEサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Native IDE: [XXXXXX]		
PIO Mode:	PIO X	デバイスがサポートしているPIOモードを表示
DMA Mode:	UDMA X	デバイスがサポートしているDMAモードを表示
Firmware:	x.xx	デバイスのファームウェアバージョンを表示

### Boot Optionサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Options		
POST Errors	Halt On All Errors	( )No Halt On Any Errors
Keyboard Check	Enabled	( )Disabled
SM Error Halt	Enabled	( )Disabled
Fast Boot:	Disabled	( )Enabled
Quiet Boot:	Disabled	( )Enabled
Boot Menu:	Enabled	( )Disabled
NumLock:	Auto	( )On ( )Off
MultiBoot for HDs:	Enabled	( )Disabled
> Boot Sequence		Boot Sequenceサブメニューへ

### Boot Sequenceサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Options		
> Boot Sequence		
CD-ROM Drive		(ブート順を記入)
- Diskette		( )CD-ROM Drive
Standard		( )Diskette
- Hard Drive		[ ] ( ) *1
#228 ID00 LUN0 LSI LOGIC Logical Volume		[ ] ( ) *1
Alternate Device		( )Hard Drive
Legacy LAN Card		( )Legacy LAN Card

\*1: データカートリッジドライブユニット搭載時に設定を記載します。

## B.2 Advancedメニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Setup Warning Setting items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction  > Peripheral Configuration > PCI Configuration > Advanced System Configuration  > Power On/Off > IPMI  Reset configuration Data:	<input type="text" value="No"/>	Peripheral Configurationサブメニューへ PCI Configurationサブメニューへ Advanced System Configurationサブメニューへ Power On/Offサブメニューへ IPMIサブメニューへ  ( ) Yes

### Peripheral Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Peripheral Configuration		
Serial 1:	<input type="text" value="Auto"/>	( ) Disabled ( ) Enabled ( ) OS Controlled
Serial Port1 Address: *1	<input type="text" value="3F8h,IRQ 4"/>	( ) 2F8h,IRQ 3 ( ) 3E8h,IRQ 4 ( ) 2E8h,IRQ 3
Serial Multiplexer:	<input type="text" value="System"/>	( ) iRMC
USB Enabled Port	<input type="text" value="All"/>	( ) None ( ) Internal ( ) All
USB 2.0 Host Controller:	<input type="text" value="Enabled"/>	( ) Disabled
USB BIOS Supported Devices:	<input type="text" value="Auto"/>	( ) None ( ) Keyboard/Mouse ( ) All
USB Boot Delay:	<input type="text" value="0s"/>	( ) 3s ( ) 6s ( ) 9s
Diskette Controller	<input type="text" value="Disabled"/>	( ) Disabled ( ) Enabled
Mouse Controller:	<input type="text" value="Auto Detect"/>	( ) Disabled ( ) Enabled
Onboard Video: *2	<input type="text" value="Enabled"/>	( ) Disabled
LAN Controller:	<input type="text" value="Enabled"/>	( ) Disabled ( ) Enabled
LAN Remote Boot	<input type="text" value="Disabled"/>	( ) PXE
Management LAN:	<input type="text" value="Enabled"/>	( ) Disabled
Hard Disk Controller	<input type="text" value="Enabled"/>	( ) Disabled
Hard Disk Option Rom Scan	<input type="text" value="Enabled"/>	( ) Disabled

\*1: Serial 1がEnabledのとき表示されます。

\*2: BIOS 1.04以降にて表示。

### PCI Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI Configuration		
> PCI SLOTS Configuration > PCI IRQ Configuration		PCI SLOTS Configurationサブメニューへ PCI IRQ Configurationサブメニューへ

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### PCI SLOTS Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
<b>PCI SLOTS Configuration</b>		
PCI32 Slot 1 Configuration Option ROM SCAN:	Disabled	( ) Enabled
PCI-E (x8) Slot 2 Configuration Option ROM SCAN:	Disabled	( ) Enabled
PCI-E (x1) Slot 3 Configuration Option ROM SCAN:	Disabled	( ) Enabled

### PCI IRQ Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
<b>PCI IRQ Configuration</b>		
PCI IRQ Line 1 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 2 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 3 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 4 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 5 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 6 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 7 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15
PCI IRQ Line 8 :	Auto	( ) Disabled ( ) IRQ3 ( ) IRQ4 ( ) IRQ5 ( ) IRQ6 ( ) IRQ7 ( ) IRQ9 ( ) IRQ10 ( ) IRQ11 ( ) IRQ12 ( ) IRQ14 ( ) IRQ15



## Advanced System Configurationサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
<b>Advanced System Configuration</b>		
ECC Memory Checking:	Enabled	( ) Disabled
PCI Bus Parity Checking:	Enabled	( ) Disabled
BIOS Work Space Location:	Expansion ROM Area	( ) Top of Base Memory
Limit CPUID functions:	Disabled	( ) Enabled
CPU Mismatch Detection:	Enabled	( ) Disabled
CPU Thermal Management: *4	Enhanced	( ) Standard
CPU Halt Mode: *1 *2 *4	Enhanced	( ) Standard
NX Memory Protection: *4	Disabled	( ) Enabled
Virtualization Technology: *1 *4	Disabled	( ) Enabled
Hardware Prefetch: *3 *4	Enabled	( ) Disabled
Adjacent Sector Prefetch: *3 *4	Enabled	( ) Disabled
CPU Timeout Counter	Disabled	( ) Enabled
Enhanced SpeedStep: *1 *4	Disabled	( ) Enabled
CPU MC Status Clear:	Next Boot	( ) Enabled ( ) Disabled
Discard Timer Mode:	1024 clocks	( ) 128 clocks
SMART Device Monitoring:	Enabled	( ) Disabled
High Precision Event Timer:	Disabled	( ) Enabled

\*1: 搭載CPUが3040,3070の場合、表示される。

\*2: 搭載CPUがXeon 3040(L2-Step)の場合、表示のみ。

\*3: 搭載CPUがXeon 3040(L2-Step)の場合、未表示。

\*4: 搭載CPUがCeleron 430の場合、未表示。

## Power On/Offサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
<b>Power On/Off</b>		
Power On Source:	BIOS Controlled	( ) ACPI Controlled
Remote:	Disabled	( ) Enabled
LAN:	Enabled	( ) Disabled
Wake Up Timer:	Disabled	( ) Enabled
Wake Up Time: *1	[00:00:00]	
Wake Up Mode: *1	Daily	( ) Monthly
Wake Up Day *2	1	[1-31]
Power Off Source		
Power Button:	Enabled	( ) Disabled
Power Failure Recovery:	Previous State	( ) Always Off ( ) Always On

\*1 Wake Up Timer がEnabledのとき表示されます。

\*2 Wake Up ModeがMonthlyのとき表示されます。

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### IPMIサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
IPMI		
SEL Load	xx%	格納されているSELのパーセンテージを表示
Clear System Event Log:	Disabled	( ) Enabled
Event Log Full Mode:	Overwrite	( ) Maintain
iRMC Time Sync:	Enabled	( ) Disabled
> System Event Log		SELに格納されているログを参照する。 + / - によりエントリを変更する。
> SDRR Browser		各センサの情報を表示
> LAN Settings		LAN Settingsサブメニューへ

### LAN Settingsサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
LAN Settings		
DHCP:	Disabled	( ) Enabled
Local IP address: *1	[192.168.120.101]	iRMCのIPアドレスを入力 [ . . . ]
Subnet mask	[255.255.255.000]	サブネットマスクを入力 [ . . . ]
Gateway address	[000.000.000.000]	ゲートウェイアドレスを入力 [ . . . ]

\*1: DHCP設定がDisableの場合、Local IP Address設定を[0.0.0.0]に変更不可

## B.3 Security メニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Setup Password	Not installed	セットアップパスワードの設定の有無を表示
System Password	Not installed	システムパスワードの設定の有無を表示
Set Setup Password:	Press Enter	セットアップパスワードを入力
Setup Password Lock:	Standard	( ) Extended
Set System Password:	Press Enter	システムパスワードを入力 *1
System Password Mode:	System	( ) Keyboard *2
System Password Lock:	WOL Skip	( ) Standard *2 *3
System Load:	Standard	( ) Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt:	Enabled	( ) Disabled
Virus Warning:	Disabled	( ) Enabled ( ) Confirm
Diskette Write	Enabled	( ) Disabled
Flash Write:	Enabled	( ) Disabled

\*1: Setup Passwordが設定されている場合、設定可能となります。

\*2: System Passwordが設定されている場合、設定可能となります。

\*3: System Password Mode がKeyboard の場合、表示されません。

## B.4 Server メニューの設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
O/S Boot Timeout:	Disabled	( ) Enabled
Action:	Reset	( ) Continue ( ) Power Cycle
Timeout Value:	0	( ) [0~100]
ASR&R Boot Delay:	2	( ) [1~30]
Power Cycle Delay:	7	( ) [0~15]
Boot Retry Counter:	3	( ) [0~7]
Diagnostic System:	Disabled	( ) Disk Not Installed ( ) LAN ( ) iRMC
Next Boot uses: *1	Boot Option	( ) Diagnostics System
Device Instance: *2	1	( ) [0~15]
Temperature Monitoring:	Disabled	( ) Enabled
> CPU Status		CPU Statusサブメニューへ
> Memory Status		Memory Statusサブメニューへ
> Console Redirection		Console Redirectionサブメニューへ

\*1: Diagnostics SystemがLAN、iRMCの場合のみ表示されます。

\*2: Diagnostics SystemがLANの場合のみ表示されます。

### CPU Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CPU Status		
CPU 0 Status	Enabled	( ) Failed *1 ( ) Disabled *2

\*1: CPU IERR発生時に表示される設定値です。Enabledへの変更のみ可能です。

### Memory Statusサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Memory Status		
DIMM-1A (blue) :	Enabled	( ) Failed *1 ( ) Disabled *2
DIMM-2A (black) :	Enabled	( ) Failed *1 ( ) Disabled *2
DIMM-1B (blue) :	Enabled	( ) Failed *1 ( ) Disabled *2
DIMM-2B (black) :	Enabled	( ) Failed *1 ( ) Disabled *2

\*1: メモリエラー発生時に表示される設定値です。Enabledへの変更のみ可能です。

\*2: メモリが切り離された時に表示される設定値です。

## B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

### Console Redirectionサブメニュー

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Console Redirection		
Console Redirection	Disabled	( ) Enabled
Baud Rate *1	9600	( ) 1200 ( ) 2400 ( ) 4800 ( ) 19.2K ( ) 38.4K ( ) 57.6K ( ) 115.2K
Protocol *1	VT100+	( ) VT100 ( ) VT100,8bit ( ) PC-ANSI,7bit ( ) PC-ANSI
Flow Control *1	CTS/RTS	( ) None ( ) XON/XOFF
Mode *1	Enhanced	( ) Standard

\*1: Console RedirectionがEnabledの場合のみ表示されます。

## B.5 Exit メニューの設定項目

設定項目	ご購入時設定	設定値
Save Changes & Exit:		現在の設定値をCMOSに保存して、BIOS Setup Utilityを終了する。
Discard Changes & Exit:		現在の設定値をCMOSに保存しないで、BIOS Setup Utilityを終了する。
Get Default Values:		現在の設定値を本サーバの初期値に戻す。
Load Previous Values:		現在の設定値をCMOSに保存している内容に戻す。

## C リモートマネジメントコントローラの Web インターフェース設定シート

リモートマネジメントコントローラにおける、Web インターフェースの設定値を記録しておきます。ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「( ) ご購入時設定を変更していない」に  を付けてください。

ご購入時設定の欄に「BIOSの値が反映される」と書かれている項目については、BIOSセットアップユーティリティの設定値となります。

### C.1 iRMC Information の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iRMC Information		iRMCの情報を表示
Firmware Information		
Firmware Selector	Auto <b>設定変更禁止</b>	<input type="checkbox"/> Auto - EEPROM with highest FW version <input type="checkbox"/> Low EEPROM <input type="checkbox"/> High EEPROM <input type="checkbox"/> Select with oldest FW version <input type="checkbox"/> Select most recently programmed FW <input type="checkbox"/> Select least recently programmed FW
License Key		License Keyの入力(入力値は表示されません)
Upload	Uploadなし	<input type="checkbox"/> Uploadなし <input type="checkbox"/> Uploadあり
Certificate Upload		
Certificate Upload		
Certificate Information and Restore	Uploadなし	<input type="checkbox"/> Uploadなし <input type="checkbox"/> Uploadあり
Certificate and private key upload from file	設定なし	<input type="checkbox"/> Private Key File <input type="checkbox"/> Certificate File
Please paste your DSA certificate or DSA private key into the text area below!	設定なし	ボックス内に入力

## C.2 Power On/Off の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Power On/Off		
Boot Options		
Error Halt Settings	BIOSの値が反映される	( )Halt on errors ( )Continue
Power Options		
Power Restore Pollicy	BIOSの値が反映される	( )Always Power off ( )Always Power on ( )Restore to powered state prior to power loss
Power On/Off Time		スケジュールOn/Off 時刻設定
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Sunday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Monday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Tuesday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Wednesday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Thursday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Friday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Saturday
	設定無し	On Time[    ] Off Time[    ] Everyday

## C.3 Fans の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Fan Test		Fan Testの動作時刻設定
Fan Check Time	23:00	[    ] HH:MM
Analog Fans		Fan異常時の動作設定
0 FAN CPU	continue	( )shutdown-and-power-off Deley[    ]sec
1 FAN1 SYS	continue	( )shutdown-and-power-off Deley[    ]sec
2 FAN2 SYS	continue	( )shutdown-and-power-off Deley[    ]sec
3 FAN PSU	continue	( )shutdown-and-power-off Deley[    ]sec

\*通常は0、1のFANのみ有効となります。

## C.4 Temperature の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Temperature Sensor Information		温度異常時の動作設定
0 Systemboard	continue	( )shutdown-and-power-off
1 CPU	continue	( )shutdown-and-power-off
2 Ambient	continue	( )shutdown-and-power-off

## C.5 System Event Log の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Event Log Content		System Event Log の表示
Display Critical	有効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
Display Major	有効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
Display Minor	無効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
Display Info	無効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
System Event Log Configuration		
Display Critical	有効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
Display Major	有効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
Display Minor	無効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
Display Info	無効	<input type="checkbox"/> 有効 <input type="checkbox"/> 無効
SEL Type	Ring SEL	<input type="checkbox"/> Ring SEL <input type="checkbox"/> IPMI SEL

## C.6 Server Management Information の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
ASR&R Options		
ASR & R Boot Delay	BIOSの値が反映される	[ ]minutes
Action with retry counter zero	BIOSの値が反映される	<input type="checkbox"/> Power Off <input type="checkbox"/> Boot Diagnostic IDE Disk <input type="checkbox"/> Boot PXE <input type="checkbox"/> Boot iRMC Remote Image
Retry counter	BIOSの値が反映される	[ ]
BIOS boot source for next boot	BIOSの値が反映される	<input type="checkbox"/> Boot Option <input type="checkbox"/> Diagnostic System
BIOS recovery flash bit	Disabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Power Cycle Delay	BIOSの値が反映される	[ ]seconds
Watchdog Settings	Bootのみ、BIOSの値が反映される	ウォッチドッグ設定
Software Watchdog:	Disabled	<input type="checkbox"/> Enabled
	Continue	<input type="checkbox"/> Continue <input type="checkbox"/> Reset <input type="checkbox"/> Power Cycle timeout delay: [ ]minutes
Boot Watchdog:	Disabled	<input type="checkbox"/> Enabled
	Continue	<input type="checkbox"/> Continue <input type="checkbox"/> Reset <input type="checkbox"/> Power Cycle timeout delay: [ ]minutes

## C.7 Network Settings の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Ethernet		
IP configuration		
MAC Address		iRMCのMACアドレスが表示される
LAN Speed	Auto Negotiation	( )Auto Negotiation ( )100 Mbit/s Full Duplex ( )100 Mbit/s Half Duplex ( )10 Mbit/s Full Duplex ( )10 Mbit/s Half Duplex
IP Address	BIOSの値が反映される	[ . . . . ]
Subnet Mask	BIOSの値が反映される	[ . . . . ]
Gateway	BIOSの値が反映される	[ . . . . ]
DHCP	BIOSの値が反映される	( )Enabled ( )Disabled
VLAN configuration		
VLAN enable	Disabled	( )Enabled ( )Disabled
VLAN Id	0	[ ]
VLAN Priority	0	[ ]
Ports and Network Services		
Web based access		
Session timeout	300	[ ]
HTTP Port	80	[ ]
HTTPS Port	443	[ ]
Force HTTPS	Disabled	( )Enabled ( )Disabled
Enable Auto Refresh	Enabled	( )Enabled ( )Disabled
Refresh every xxx seconds	120	[ ]
Text based access		
Telnet Port	3172	[ ]
Telnet Drop Time	600	[ ]
SSH Port	22	[ ]
Telnet enabled	Disabled	( )Enabled ( )Disabled
VNC Ports		
Standard Port	5900	[ ]
Secure Port (SSL)	5910	[ ]
Remote Storage Ports		
Standard Port	5901	[ ]
DHCP Configuration		
Register DHCP Address in DNS	Enabled	( )Enabled ( )Disabled
Use iRMC Name instead of	Enabled	( )Enabled ( )Disabled
Hostname		
Add Serial Number	Enabled	( )Enabled ( )Disabled
Add Extension	Disabled	( )Enabled ( )Disabled
iRMC Name	iRMC	[ ]
Extension	-iRMC	[ ]
DNS Settings		
DNS enabled	Enabled	( )Enabled ( )Disabled
Obtain DNS configuration from	Enabled	( )Enabled ( )Disabled
DHCP		
DNS Domain	domain.com	[ . . . . ]
DNS Server1	0.0.0.0	[ . . . . ]
DNS Server2	0.0.0.0	[ . . . . ]
DNS Server3	0.0.0.0	[ . . . . ]
DNS Server4	0.0.0.0	[ . . . . ]
DNS Server5	0.0.0.0	[ . . . . ]



## C.8 SNMP Trap Alerting の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
SNMP Trap Destination		
SNMP Community	public	[ ]
SNMP Server1	0.0.0.0	[ ]
SNMP Server2	0.0.0.0	[ ]
SNMP Server3	0.0.0.0	[ ]
SNMP Server4	0.0.0.0	[ ]
SNMP Server5	0.0.0.0	[ ]
SNMP Server6	0.0.0.0	[ ]
SNMP Server7	0.0.0.0	[ ]

## C.9 Email Alerting の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Global Email Paging Configuration		
Email Alerting Enable	Disabled	( )Enabled ( )Disabled
SMTP Retries	3	[ ]
SMTP Retry Delay	240	[ ]
SMTP Response Timeout	45	[ ]
Primary SMTP Server Configuration		
SMTP Server	0.0.0.0	[ ]
SMTP Port	25	[ ]
Auth Type	None	( )None ( )SMTP AUSH(RFC2554)
Auth UserName *1		[ ]
Auth Password *1		*表示
Confirm Password *1		*パスワード変更時に確認のため再度入力
Secondary SMTP Server Configuration		
SMTP Server	0.0.0.0	[ ]
SMTP Port	25	[ ]
Auth Type	None	( )None ( )SMTP AUSH(RFC2554)
Auth UserName *1		[ ]
Auth Password *1		*表示
Confirm Password *1		*パスワード変更時に確認のため再度入力
Mail Format dependend Configuration		
From	MailFrom@domain.com	[ ]
Subject	FixedMailSubject	[ ]
Message	FixedMailMessage	[ ]
Admin. Name	ITS_UserInfo0	[ ]
Admin. Phone	ITS_UserInfo1	[ ]
REMCS Id		変更不可
Server URL	http://www.server.com	[ ]

\*1:Auth Type がSMTP AUTH(RFC 2554)の場合にのみ表示されます。

## C.10 User Management の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iRMC User Information		
ID/Name	2 admin	2 [ ]
		3 [ ]
		4 [ ]
		5 [ ]
		6 [ ]
		7 [ ]

[New User]で作成したUser Nameが表示されます。UserNameをクリックすると各UserName毎の設定項目画面が表示されます。各ユーザ毎の設定項目画面は初期設定、または新規ユーザ作成時に設定した内容が表示されます。最大16ユーザまで設定出来ます。

### User "nnnnnn(2)" Configuration

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Access Information		
User Enabled	Enabled	<input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Name	admin	[ ]
Password		*表示
Confirm Password		*パスワード変更時に確認のため再度入力
User Description	User02 Description	[ ]
User Shell	Remote Manager	<input type="checkbox"/> SMASH CLP <input type="checkbox"/> Remote Manager <input type="checkbox"/> IPMI Basic Mode <input type="checkbox"/> IPMI Terminal Mode <input type="checkbox"/> None
Privilege / Shell		
IPMI LAN Privilege	OEM	<input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> OEM
IPMI Serial Privilege	OEM	<input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> OEM
Configure User Accounts	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Configure iRMC settings	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Video Redirection enabled	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Remote Storage enabled	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Email Configuration		
Email Enabled	Disabled	<input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Mail Format	Standard	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Fixed Subject <input type="checkbox"/> ITS Format <input type="checkbox"/> Fujitsu REMCS-Format
Preferred Mail Server	Automatic	<input type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary
Email Address	User02@domain.com	[ ]
Fan Sensors	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Temperature Sensors	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Critical Hardware Errors	ALL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
System Hang	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
POST Errors	ALL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Security	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
System Status	NONE	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Disk Drivers & Controllers	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Network Interface	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Remote Management	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
System Power	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Memory	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Others	NONE	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL

ユーザID2のUserName設定画面です。

ユーザID2(admin)は、ご購入時に初期設定されているUserName/IDです。

## User " ( )" Configuration

( ) 新規ユーザを作成していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Access Information		
User Enabled	新規ユーザ作成時の設定	<input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Name	新規ユーザ作成時の設定	[ ]
Password	新規ユーザ作成時の設定	*表示
Confirm Password		*パスワード変更時に確認のため再度入力
User Description	User02 Description	[ ]
User Shell	Remote Manager	<input type="checkbox"/> SMASH CLP <input type="checkbox"/> Remote Manager <input type="checkbox"/> IPMI Basic Mode <input type="checkbox"/> IPMI Terminal Mode <input type="checkbox"/> None
Privilege / Shell		
IPMI LAN Privilege	OEM	<input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> OEM
IPMI Serial Privilege	OEM	<input type="checkbox"/> User <input type="checkbox"/> Operator <input type="checkbox"/> Administrator <input type="checkbox"/> OEM
Configure User Accounts	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Configure iRMC settings	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Video Redirection enabled	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Remote Storage enabled	Enabled	<input type="checkbox"/> Disabled <input type="checkbox"/> Enabled
Email Configuration		
Email Enabled	Disabled	<input type="checkbox"/> Enabled <input type="checkbox"/> Disabled
Mail Format	Standard	<input type="checkbox"/> Standard <input type="checkbox"/> Fixed Subject <input type="checkbox"/> ITS Format <input type="checkbox"/> Fujitsu REMCS-Format
Preferred Mail Server	Automatic	<input type="checkbox"/> Automatic <input type="checkbox"/> Primary <input type="checkbox"/> Secondary
Email Address		[ ]
Fan Sensors	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Temperature Sensors	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Critical Hardware Errors	ALL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
System Hang	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
POST Errors	ALL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Security	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
System Status	NONE	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Disk Drivers & Controllers	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Network Interface	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Remote Management	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
System Power	WARNING	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Memory	CRITICAL	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL
Others	NONE	<input type="checkbox"/> NONE <input type="checkbox"/> CRITICAL <input type="checkbox"/> WARNING <input type="checkbox"/> ALL

ユーザID3～16のUserName設定画面です。

ユーザID3～16は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

## C.11 LDAP Configuration の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Directory Service Configuration		
Global Directory Service Configuration		
LDAP Enable	Disabled	( )Disabled ( )Enabled
LDAP SSL Enable	Disabled	( )Disabled ( )Enabled
Disable Local Login <sup>1</sup>	Disabled	( )Disabled ( )Enabled
Always use SSL Login <sup>2</sup>	Disabled	( )Disabled ( )Enabled
Directory Server Type	Active Directory	*表示
LDAP Server 1	0.0.0.0	[ ]
LDAP Server 2	0.0.0.0	[ ]
Domain name	domain.com	[ ]
Base DN		*表示
Dept. name	department	[ ]
Directory Service Access Configuration		
LDAP Auth UserName	LDAPuserName	[ ]
LDAP Auth Password	*****	*表示
Confirm Password		*パスワード変更時に確認のため再度入力

\*1: **【注意】**LDAPを有効としディレクトリサーバが使用できない状態で、本設定を有効に設定するとWebインターフェースにログインできなくなります。

## C.12 BIOS Text Console の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
BIOS Console Redirection	BIOSの値が反映される	
Options		
Console Redirection Enabled		( )Enabled ( )Disabled
Console Redirection Mode		( )Standard ( )Enhanced
Console Redirection Port		( )COM1 ( )COM 2
Serial Port Baudrate		( )1200 ( )2400 ( )4800 ( )9600 ( )19200 ( )38400 ( )57600 ( )115200
Serial Port Flow Control		( )None ( )XON/XOFF ( )CTS/RTS
Terminal Emulation		( )VT100 7Bit ( )VT100 8Bit ( )PC-ANSI 7Bit ( )PC-ANSI 8Bit ( )VT100+ ( )VT-UTF8
Serial 1 Multiplexer		( )System ( )iRMC

## C.13 Advanced Video Redirection の設定項目

( ) ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Local Monitor		
Enable Local Monitor Off	無効	( )有効 ( )無効
Automatic Local Monitor Off when AVR is active		未サポート項目
Local Monitor 切り替えボタン	Always On	( )AlwaysOn ( )Turn Off ( )Turn On

Local Monitor 切り替えボタンはEnable Local Monitor Offが無効の場合、Always On から変更できません。有効に設定した場合にTurn Off 又はTurn On に切り替え可能となります。

## D システム資源管理表

各種拡張カードで選択できるI/Oポートアドレスは、以下の表のとおりです。

### I/Oポートアドレス

品名	I/Oポートアドレス(h)	設定方法
	100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0 400	
シリアルポート1		BIOSセットアップ

\* は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。

はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。

( はデフォルトで選択されている空間)

はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。

( はデフォルトで選択されている空間)

## E RAID設計シート

RAID構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルバック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

### E.1 Integrated Mirroring SAS の場合

---

#### ロジカルドライブの定義

HDD搭載スロット / ベイ	HDD型名	HDD容量	ロジカルドライブ容量
(例) ベイ1	PG-HDD71B	73.4GB	69618 MB
(例) ベイ2	PG-HDD71B	73.4GB	69618 MB
(例) ベイ1	PG-HDD41B	146.8GB	139236 MB
(例) ベイ2	PG-HDD41B	146.8GB	139236 MB
ベイ1			
ベイ2			

## F デザインシート

ServerStartを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

### F.1 RAID/ディスクウィザード

設定項目		選択項目
		<input type="checkbox"/> 既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します) <input type="checkbox"/> 新規にRAIDを構成する (既存のRAID構成は全て削除されます)
コントローラ		<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE
RAIDを選択した時		
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
既存の阵列		<input type="checkbox"/> 既存のRAID阵列を削除する
RAIDコントローラ		
コントローラ番号		
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
ディスク 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
	パーティション	追加するパーティションの数分コピーして使ってください。
	ボリュームラベル	
	ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
	パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ                    MB
	クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data

## F.2 OSウィザード(Windows2003 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
<b>Windows 2003のインストール</b>	
Administrator用のパスワード	
<b>コンピュータ識別情報</b>	
OS種別	<b>Windows Server 2003/R2の場合</b> <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition  <b>Windows Server 2003 x64/R2の場合</b> <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition
ServicePack(SP)	<input type="checkbox"/> サービスパックなし <input type="checkbox"/> ServicePack1適用済み <input type="checkbox"/> ServicePack2適用済み
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト-MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
オペレーティングシステムのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
R2コンポーネントをインストールする場合	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする
R2コンポーネントのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
<b>タイムゾーンとインストール先ドライブ</b>	
タイムゾーンの選択	(デフォルト-(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト-¥winnt)
<b>ユーザ情報</b>	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> - - - - (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)

(続)



設定項目	選択項目		
<b>画面の設定</b>			
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200		
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100		
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)		
<b>ネットワークプロトコル</b>			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1 を使用しない	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	D IPアドレス		
	H サブネットマスク		
	C デフォルトゲートウェイ		
	P IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類		
	アダプタ2 を使用しない	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
D IPアドレス			
H サブネットマスク			
C デフォルトゲートウェイ			
P IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		DHCP(使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類			

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

F デザインシート

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント</b>	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
R2	R2コンポーネント
R2コンポーネントをインストールする時のみ	
Active Directoryサービス	<input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode(ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 ( ) ポリシーファイルのパス ( ) <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 ( )
分散ファイル システム	<input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス
ファイルサーバの管理	<input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理
NFS用Microsoftサービス	<input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー
UNIX用ID管理	<input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー
Windows SharePoint Services	<input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ ( ) ログファイルのフルパス ( )
追加コンポーネント	<input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム
アンインストールコンポーネント	<input type="checkbox"/> ユーザーインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバマネジメントコンソールのファイルセットのアンインストール

(続)

設定項目	選択項目
<b>ソフトウェアコンポーネント(続き)</b>	
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
<b>アプリケーションとユーティリティ</b>	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
<b>アプリケーションサーバー</b>	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする ( ) 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする ( ) POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
<b>FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)</b>	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト) \Inetpub\Ftproot
<b>WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)</b>	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト) \Inetsrv\WWWroot
<b>ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ)</b>	
リモートデスクトップ	<input type="checkbox"/> このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する
アプリケーションの互換性のための既定のアクセス許可を選択してください	<input type="checkbox"/> 完全なセキュリティ <input type="checkbox"/> 緩和されたセキュリティ
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数 ( ) 接続ユーザー数
<b>サービス</b>	
そのほかのネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)

(続く)

F デザインシート

設定項目	選択項目
<b>SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)</b>	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
<b>Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)</b>	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種類	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

### F.3 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Fujitsu Server View(Apache版) / RAID管理ツール <input type="checkbox"/> Fujitsu Server View(IIS版) / RAID管理ツール <input type="checkbox"/> HRM / server <input type="checkbox"/> REMCSエージェント <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

## G 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY TX120 (PG )
OS	
設定環境	
LAN・WAN環境	
発生日時	
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。
	添付資料
	有・無

---

PRIMERGY TX120

環境設定シート  
CA92276-8169-01

発行日 2008年5月  
発行責任 富士通株式会社

---

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。  
本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。  
無断転載を禁じます。