本書の読み方

A　コンフィグレーション
本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

B　デザインシート
ソフトウェアの設定を記録しておきます。

C　障害連絡シート
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記
PRIMERGY TX150 S4	本サーバ、またはサーバ
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition または Windows 2003
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server または Windows 2000

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル、Intel、Celeron、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005

目　次

A　コンフィグレーションシート 3
A.1 ハードウェア構成 3
A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目 5
A.3 SCSI セットアップユーティリティの設定項目 11
A.4 システム資源管理表 12
A.5 RAID 設計シート 13
B デザインシート 15
B.1 RAID ウィザード 15
B.2 ディスクウィザード 16
B.3 OS ウィザード（Windows 2003 インストールウィザード） 17
B.4 OS ウィザード（Windows 2000 インストールウィザード） 22
B.5 アプリケーションウィザード 26
B.6 サーバアプリケーションセットアップウィザード 26
C 障害連絡シート 27

A　コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
選択設定箇所については、□マークのチェックボックスを用意してありますので、設定したチェックボックスを塗りつぶすか、✓を付けておきます。
なお、ご購入時の初期値は◎で示しています。また、変更禁止の設定項目については■で示しています。

A.1　ハードウェア構成

■ 5インチ内蔵オプション

搭載5インチ内蔵オプション（型名）	搭載位置			SCSI ID
	ベイ1	ベイ2	ベイ3	
CD-ROMユニット(標準搭載)	◎	―	―	―
DVD-RAMユニット（PGBDVAU102）	□	―	―	―
内蔵DAT72ユニット（PG-DT502）	―	□	―	5
内蔵VXA2ユニット（PG-VX201）	―	□	―	5
内蔵光磁気ディスクユニット(GigaMO)（PG-PD240B）	―	―	□	4
内蔵DAT72オートローダ（PG-DTA103）	―	□		6

―：搭載不可を示す

■ 内蔵ハードディスク

搭載位置	搭載3.5インチ内蔵オプション				
	10,000rpm			15,000rpm	
ベイ1	□73.4 GB	□146.8 GB	□300 GB	□73.4 GB	□146.8 GB
ベイ2	□73.4 GB	□146.8 GB	□300 GB	□73.4 GB	□146.8 GB
ベイ3	□73.4 GB	□146.8 GB	□300 GB	□73.4 GB	□146.8 GB
ベイ4	□73.4 GB	□146.8 GB	□300 GB	□73.4 GB	□146.8 GB

■ RAM モジュール

搭載スロット位置	搭載RAMモジュール		
スロット1A	□512 MB	□1 GB	□2 GB
スロット1B	□512 MB	□1 GB	□2 GB
スロット2A	□512 MB	□1 GB	□2 GB
スロット2B	□512 MB	□1 GB	□2 GB

■ CPU

搭載CPU
□インテル® Celeron® D 336 プロセッサ 2.8GHz / 256KB
□インテル® Pentium® 4 630 プロセッサ 3.0GHz / 2MB
□インテル® Pentium® 4 650 プロセッサ 3.4GHz / 2MB
□インテル® Pentium® D 820 プロセッサ 2.8GHz / 2×1MB

■ オプションカード

拡張カード(型名)	PCIスロット位置				
	1	2	3	4	5
SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)	―	□	―	―	―
リモートサービスボード(PG-RSB103)	□	―	―	―	―
SCSIカード(PG-129B)	―	―	―	□	―
SCSIカード(PG-128)	□	―	□	□	□
LANカード(PG-1892)	□	□	□	□	□
LANカード(PG-1852)	□	□	□	□	□
LANカード(PG-1853)	□	□	□	□	□
通信カードV/X(PG-1631)	□	―	□	□	□
ISDNカード(PG-1651)	□	―	□	□	□
RS-232Cカード(GP5-162)	□	―	□	□	□
G3/G4 FAXカード(GP5-161)	□	―	―	□	□
FAXモデムカード(FMV-FX533)	□	―	―	□	□

―:搭載不可を示す

A.2　BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの設定値のマークは、以下を示します。
□：設定項目　◎：ご購入時設定値　■：変更禁止項目　◇：初期値

■ Main メニューの設定項目

設定項目		設定値
System Time		現在の時間［hh:mm:ss］
System Date		現在の日付［xxx MM/DD/YY］
Diskette A		□None □360K □1.2M □720K ■1.4M
Standard IDE		
	PIO Mode	PIO 4
	DMA Mode	UDMA 2
	Password Status	Not Supported
	Change Password	Press Enter
Boot Options		
	POST Errors	□No Halt On Any Errors ■Halt On All Errors
	Keybord Check	□Disabled ◎Enabled
	SM Error Halt	□Disabled ■Enabled
	Fast Boot	■Disabled □Enabled
	Quiet Boot	■Disabled □Enabled
	Boot Menu	□Disabled ◎Enabled
	NumLock	◎Auto □On □Off
	MultiBoot for HDs	□Disabled ■Enabled
	Boot Sequence	1.CD-ROM Drive 2.Diskette 3.Hard Drive 4.Legacy LAN Card
	Base Memory	1MB以下の使用可能なメモリサイズを表示
	Extended Memory	1MB以上の使用可能なメモリサイズを表示

■ Advanced メニューの設定項目

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	
Serial 1 ［注1］	□Disabled □Enabled ◎Auto
Serial 1 Address ［注2］	■3F8h,IRQ4 □2F8h,IRQ3 □3E8h,IRQ4 □2E8h,IRQ3
Serial 2	□Disabled □Enabled ◎Auto
Serial 2 Address ［注2］	□3F8h,IRQ4 ■2F8h,IRQ3 □3E8h,IRQ4 □2E8h,IRQ3
Perallel	□Disabled □Enabled ◎Auto
Perallel Mode ［注3］	□Printer ◎Bidirection □EPP □ECP
Perallel Address ［注4］	□378h,IRQ7 ◎278h,IRQ5 □3BCh,IRQ7
Serial Multiplexer	■System □BMC
USB Enable Ports	□None ◎All
USB 2.0 Host Controller ［注5］	□Disabled ◎Enabled
USB BIOS Supported Devices ［注5］	□None ■Auto □Keyboard/Mouse □All
USB Boot Delay ［注6］	■0s □3s □6s □9s
ATA Controller Config	
P-ATA Maps To	□Disabled ■Primary □Secondary
Primary IDE Channel	■Enabled □Disabled
Secondary IDE Channel	■Enabled □Disabled
Diskette Controller	□Disabled ■Enabled
Mouse Controller	□Disabled □Enabledd ■Auto Detect
LAN Controller	□Disabled ◎Enabled
LAN Remote Boot ［注7］	◎Disabled □Enabled
SCSI Controller	□Disabled ■Enabled
SCSI Option ROM Scan ［注8］	□Disabled ■Enabled

［注1］ Serial Multiplexer の設定値が「System」の場合のみ変更可能
［注2］ Selial1、Selial2 の設定値がそれぞれ「Enabled」の場合のみ変更可能
［注3］ Perallel の設定値が「Auto」または「Enabled」の場合のみ変更可能
［注4］ Perallel の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能
［注5］ USB Enable Ports の設定値が「All」の場合のみ変更可能
［注6］ USB BIOS Supported Devices の設定値が「None」の場合のみ変更可能
［注7］ LAN Controller の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能
［注8］ SCSI Controller の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能

（続く）

設定項目	設定値
PCI Configuration	
PCI SLOTS Configuration	
PCI SLOT 1 Configuration	
Option ROM SCAN	□Enabled ◎Disabled
PCI SLOT 2 Configuration	
Option ROM SCAN	◎Enabled □Disabled
PCI SLOT 3 Configuration	
Option ROM SCAN	□Enabled ◎Disabled
PCI SLOT 4 Configuration	
Option ROM SCAN	□Enabled ◎Disabled
PCI SLOT 5 Configuration	
Option ROM SCAN	□Enabled ◎Disabled
PCI Configuration	
PCI IRQ Line 1	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 2	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 3	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 4	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 5	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 6	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 7	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15
PCI IRQ Line 8	□Disabled ■Auto □IRQ3 □IRQ4 □IRQ5 □IRQ6 □IRQ7 □IRQ9 □IRQ10 □IRQ11 □IRQ12 □IRQ14 □IRQ15

（続く）

設定項目	設定値
Advanced System Configuration	
ECC Memory Checking	□Disabled ■Enabled
PCI Bus Parity Checking	□Disabled ■Enabled
BIOS Work Space Location	□Expansion ROM Area ■Top of Base Memory
Hyper-Threading ［注1］	□Disabled ◎Enabled
Limit CPUID functions	■Disabled □Enabled
CPU Mismatch Detection	□Disabled ■Enabled
CPU Halt Mode (C1E) ［注1］	◎Standard □Enhanced
CPU Thermal Management ［注2］	◎Standard □Enhanced
NX Memory Protection	◎Disabled □Enabled
CPU Timeout Counter	□Disabled ■Enabled
Enhanced SpeedStep ［注1］	◎Disabled □Enabled
CPU MC Status Clear	□Disabled □Enabled ■Next Boot
Discard Timer Mode	■1024clocks □128clocks
SMART Device Monitoring	□Disabled ■Enabled
Power On/Off	
Power On Source	■BIOS Controlled □ACPI Controlled
Remote ［注3］	◎Disabled □Enabled
LAN ［注3］	□Disabled ◎Enabled
Wake Up Timer ［注3］	◎Disabled □Enabled
Wake Up time ［注4］	Wake Up time を設定する。
Wake Up Mode ［注4］	◎Daily □Monthly
Wake Up Day ［注5］	◎1（1～31）
Power Off Source	
Software	□Disabled ◎Enabled
Power Button	□Disabled ◎Enabled
Power Failure Recovery	□Always On □Always Off ◎Previous State
IPMI	
SEL Load	格納されているSELのパーセンテージを示す。
Clear System Event Log	◎Disabled □Enabled
Event Log Full Mode	◎Overwrite □Maintain
BMC Time Sync	□Disabled ■Enabled
System Event Log	SELに格納されているログを参照。+/-で前後のエントリを表示する。
SDRR Browser	センサの情報を参照。
LAN Setting	
Local IP address	Local IP address を設定する。
Subnet mask	Subnet mask を設定する。
Gateway address	Gateway address を設定する。
User ID1 Password	User ID1 Password を設定する。
Reset Configuration Data	◎No □Yes

［注1］搭載されているCPU が、Pentium® 4 プロセッサの場合のみ表示／変更可能
［注2］搭載されているCPU が、Celeron® D プロセッサの場合のみ表示／変更可能
［注3］Power On Source の設定値が「BIOS Controlled」の場合のみ変更可能
［注4］Wake Up Timer の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能
［注5］Wake Up Mode の設定値が「Daily」の場合のみ変更可能

■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値
Setup Password	Passwordの有無を表示
System Password	Passwordの有無を表示
Set Setup Password	Setup Password を設定
Setup Password Lock ［注1］	◎Standard □Extended
Set System Password ［注1］	System Password を設定
System Password Mode ［注2］	◎System □Keybord
System Password Lock ［注3］	□Standard ◎WOL Skip
System Load	◎Standard □Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	□Disabled ◎Enabled
Virus Warning	■Disabled □Enabled □Confirm
Diskette Write	□Disabled ◎Enabled
Flash Write	□Disabled ◎Enabled

［注1］ Setup Password が設定されている場合に設定可能
［注2］ System Password が設定されている場合に変更可能
［注3］ System Password Mode の設定値が「System」の場合に変更可能

■ Server メニューの設定項目

設定項目	設定値
OS Boot Timeout	◎Disabled □Enabled
Action	□Continue ◎Reset □Power Cycle
Timeout Value	◎0 □[1～100]
ASR&R Boot Delay	◎2 □[1～30]
Power Cycle Delay	◎5 □[0～15]
Boot Retry Counter	◎3 □[0～7]
Diagnostic System	■Disabled □IDE Drive □Disk Not Installed □Remote Image Disk □LAN □RSB USB
Next Boot [注1]	◎Boot Option □Diagnostic System
Device Instance [注2]	◎0 □[1～15]
Temperature Monitoring	◎Disabled □Enabled
CPU Status	
CPU 0 Status	□Failed □Disabled ■Enabled
Memory Status	
DIMM-1A	□Failed □Disabled ■Enabled
DIMM-2A	□Failed □Disabled ■Enabled
DIMM-1B	□Failed □Disabled ■Enabled
DIMM-2B	□Failed □Disabled ■Enabled
Console Redirection	
Console Redirection	◎Disabled □Enabled
Media Type [注3]	◎Serial □LAN
Port [注4]	◎Serial 1 □Serial 2
Baud Rate [注3]	□1200 □2400 □4800 ◎9600 □19.2K □38.4K □57.6K □115.2K
Protocol [注3]	□VT100 □VT100,8bit □PC-ANSI,7bit □PC-ANSI ◎VT100+
Flow Control [注3]	□None □XON/XOFF ◎CTS/RTS
Mode [注3]	□Standard ◎Enhanced

[注1] Diagnostic System の設定値が「IDE Drive」、「Remote Image Disk」、「LAN」、「RSB USB」の場合に変更可能
[注2] Diagnostic System の設定値が「LAN」の場合のみ変更可能
[注3] Console Redirection の設定値が「Enabled」の場合のみ表示／変更可能
[注4] Media Type の設定値が「Selial」の場合のみ変更可能

A.3　SCSI セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの設定値のマークは、以下を示します。
□：設定項目　　◎：ご購入時設定値　　■：変更禁止項目

■ Boot Adapter List メニュー

設定項目	設定値
Boot Order	■0　□1
Current Status	On（表示のみで変更不可）
Next Boot	■On　□Off

■ Global Properties メニュー

設定項目	設定値
Pause When Boot Alert Displayed	□No　■Yes
Boot Information Display Mode	■Verbose　□Terse
Negotiate with devices	■Supported　□All
Video Mode	■Color　□Monochrome
Support Interrupt	■Hook interrupt, the Default（表示のみで変更不可）

■ Adapter Properties メニュー

設定項目	設定値
Host SCSI ID	■7　□[0-7,9-15]
SCSI Bus Scan Order	■Low to High (0..Max)　□High to Low (0..Max)
Removable Media Support	■None　□Boot Drice Only　□With Media Installed
CHS Mapping	■SCSI Plug and Play Mapping　□Alternate CHS Mapping
Spinup Delay (Secs)	◎2　□[1-15]
Secondary Cluster Server	■No　□Yes
Termination Control	□Off　■Auto

■ Device Properties メニュー

設定項目	設定値
MT/Sec	■160　□80　□40　□20　□10　□5　□0
MB/Sec	ホストアダプタがサポートする最大転送速度を表示
Data Width	■16　□8
Scan ID	■Yes　□No
Scan LUNs >0	■Yes　□No
Dis-connect	■On　□OFF
SCSI Time out	■10 sec
Queue Tags	■On　□OFF

■ RAID Properties メニュー

設定項目	設定値
Array Disk?	□Yes　◎No
Hot Spare	□Yes　◎No

A.4　システム資源管理表

各種拡張カードで選択できる I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

■ I/O ポートアドレス

品名	I/Oポートアドレス(h) 100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0 400	設定方法
シリアルポート1		BIOSセットアップ
シリアルポート2		BIOSセットアップ
パラレルポート1		BIOSセットアップ

＊▯▯ は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。
▯ はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。
（▮はデフォルトで選択されている空間）
▯ はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
（▮はデフォルトで選択されている空間）

A.5　RAID 設計シート

■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU(*))	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(0,0,0,0)	0	17300MB	(CH=A) ID= ⓪, ①, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	①		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(0,0,2,0)	0	17300MB	(CH=A) ID= 0, 1, ②, ③, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	①		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	1		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	1		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	1		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	1		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	1		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	1		(CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	5		(CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
	10		(CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

)ホットスペアの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

■ フォジカルパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	LSU(*)
(例)Bay(1)	CH=(0)	ID=(0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0,0)
(例)Bay(2)	CH=(0)	ID=(0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0,0)
(例)Bay(3)	CH=(0)	ID=(0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2,0)
(例)Bay(4)	CH=(0)	ID=(0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2,0)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)
Bay(　)	CH=(　)	ID=(　)			(　,　,　,　)

)ホットスペアの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

B　デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておくと、セットアップ作業がスムーズに行えます。

B.1　RAID ウィザード

設定項目		選択項目
構成モード		□ 非RAID　□ 自動　□ 手動 □ 既存のアレイを使用する
手動、自動設定時のみ	RAIDコントローラ	□ PG-140D1　□ オンボードSCSIアレイコントローラ
	コントローラ番号	（デフォルト—0）
手動設定時のみ	RAIDレベル	□ RAID 0　□ RAID 1　□ RAID 5　□ RAID 10
	ディスク数	台
	ホットスペア	□ 使用する　□ 使用しない
手動、自動設定時のみ	既存のRAIDアレイ	□ 削除する

B.2　ディスクウィザード

設定項目	選択項目
コントローラタイプ	□ RAID
ディスク番号	（デフォルト—0）
ファイルシステム	□ NTFS　□ FAT
クイックフォーマット	□ する　□ しない
ボリュームラベル	（デフォルト—SYSTEM）
パーティションサイズ	□ 自動設定　□　MB
パーティションの利用形態	□ BOOT　□ OS　□ DATA
ファイルシステム	□ NTFS　□ FAT
クイックフォーマット	□ する　□ しない
ボリュームラベル	（デフォルト—DATA）
パーティションサイズ	□ 自動設定　□　MB
パーティションの利用形態	□ BOOT　□ OS　□ DATA
ファイルシステム	□ NTFS　□ FAT
クイックフォーマット	□ する　□ しない
ボリュームラベル	（デフォルト—DATA）
パーティションサイズ	□ 自動設定　□　MB
パーティションの利用形態	□ BOOT　□ OS　□ DATA
ファイルシステム	□ NTFS　□ FAT
クイックフォーマット	□ する　□ しない
ボリュームラベル	（デフォルト—DATA）
パーティションサイズ	□ 自動設定　□　MB
パーティションの利用形態	□ BOOT　□ OS　□ DATA
表示されているディスクのすべてのパーティションを削除する	□ 削除する

複数のディスクを搭載する場合、またはシートが足りない場合は、コピーしてください。

B.3　OS ウィザード（Windows 2003 インストールウィザード）

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	□ Windows Server 2003, Standard Edition □ Windows Server 2003, Standard Edition with SP1
ライセンスモード	□ 接続デバイス数または接続ユーザ数 □ 同時使用ユーザ数
同時接続数	（同時使用ユーザ数選択時のみ）
参加先	□ ワークグループ　□ ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	（デフォルト—MYUSERGROUP）
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	□ ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする □ リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	（デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京）
インストール先ドライブ	□ 既定値を使用　□ ドライブ名
ドライブ名選択時	□C: □D: □E: □F: □G: □H: □I: □J: □K: □L: □M: □N: □O: □P: □Q: □R: □S: □T: □U: □V: □W: □X: □Y: □Z:
インストール先ディレクトリ	□ 既定値を使用する　□ インストール中に指定する □ あらかじめ指定する
インストール先	（デフォルト—￥winnt）
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	□　—　—　—　— （OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要）
画面の設定	
画面の領域	□ 640 * 480　□ 800 * 600　□ 1024 * 768　□ 1156 * 864 □ 1280 * 1024　□ 1600 * 1200
リフレッシュレート	□ 60　□ 70　□ 72　□ 75　□ 80　□ 85　□ 100
画面の色	□ 16色　□ 256色　□ High Color（16ビット） □ True Color（24ビット）　□ True Color（32ビット）

（続く）

設定項目			選択項目
ネットワークプロトコル			
インストール方法			□ 自動インストール □ ドライバのみインストール
ネットワークプロトコルのプロパティ（自動インストール選択時）			
アダプタ1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル		□ TCP/IP　□ NWIPX　□ NetBEUI　□ Apple Talk　□ DLC □ NetMon　□ PPTP
	DHCPを使用する（TCP/IP選択時）		□ 使用する
	DHCPを使用しない	IPアドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		IPアドレス（追加）	（追加する時のみ）
		サブネットマスク（追加）	（追加する時のみ）
		デフォルトゲートウェイ（追加）	（追加する時のみ）
		DNSドメイン名	（指定する時のみ）
		DNSサーバアドレス	（指定する時のみ）
		WINSを使用する	□ 使用する
		WINSサーバアドレス	DHCP（使用する選択時のみ）
	NetBIOSオプション		□ NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する □ NetBIOS over TCP/IPを使用する □ NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ		
		内部ネットワーク番号	0x
		ネットワーク番号	0x
		フレームの種類	
アダプタ2	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル		□ TCP/IP　□ NWIPX　□ NetBEUI　□ Apple Talk　□ DLC □ NetMon　□ PPTP
	DHCPを使用する（TCP/IP選択時）		□ 使用する
	DHCPを使用しない	IPアドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		IPアドレス（追加）	（追加する時のみ）
		サブネットマスク（追加）	（追加する時のみ）
		デフォルトゲートウェイ（追加）	（追加する時のみ）
		DNSドメイン名	（指定する時のみ）
		DNSサーバアドレス	（指定する時のみ）
		WINSを使用する	□ 使用する
		WINSサーバアドレス	DHCP（使用する選択時のみ）
	NetBIOSオプション		□ NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する □ NetBIOS over TCP/IPを使用する □ NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ		
		内部ネットワーク番号	0x
		ネットワーク番号	0x
		フレームの種類	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

（続く）

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	□ 標準コンポーネントをインストールする □ インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	□ クリップボードビューア □ デスクトップの壁紙 □ ドキュメントテンプレート □ ペイント □ マウスポインタ □ ワードパッド □ 電卓 □ 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	□ インストールする
通信	□ チャット □ ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	□ インストールする
アプリケーションサーバコンソール	□ インストールする
インターネットインフォメーションサービス（IIS）	□ FrontPage 2002 Server Extensions □ FTP (File Transfer Protocol) サービス □ NNTP Service - NNTP Service □ SMTP Service - SMTP Service □ WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages □ WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 □ WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	□ インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	□ インストールする
インデックスサービス	□ インストールする
ターミナルサーバ	□ インストールする
ターミナルサーバライセンス	□ インストールする
リモートインストールサービス	□ インストールする
証明書サービス	□ インストールする　□ 証明書サービスCA □ 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	□ インストールする　□ POP3 サービス　□ POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ（FTPサービス選択時のみ）	
FTPサイトのディレクトリ	（デフォルト—¥Inetpub¥Ftproot）
WWWサービスのプロパティ（WWWサービス選択時のみ）	
WWWサーバのディレクトリ	（デフォルト—¥Inetsrv¥WWWroot）
ターミナルサーバーのプロパティ（ターミナルサーバー選択時のみ）	
ターミナルサービス	□ 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	□ Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 □ Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	□ 同時使用ユーザ数　□ 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	□ アプリケーションサーバモード　□ リモート管理モード

（続く）

設定項目	選択項目
サービス	
そのほかのネットワークファイルと印刷サービス	□ Macintosh用ファイルサービス □ Macintosh用印刷サービス □ UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	□ Windowsインターネットネームサービス（WINS） □ インターネット認証サービス □ ドメインネームシステム（DNS） □ 簡易TCP/IPサービス □ 動的ホスト構成プロトコル（DHCP）
管理とモニタツール	□ ネットワーク モニタ ツール □ 簡易ネットワーク管理プロトコル （SNMP-ServerViewのインストールに必須）
SNMPの詳細（SNMP選択時のみ）	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	□ 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	□ 受け付ける
ホスト名	（指定する場合のみ）
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	□ 物理　□ データリンクとサブネットワーク □ End-to-End　□ アプリケーション　□ インターネット

（続く）

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	□ インストールする
Active Directoryの種別	□ 新しいフォレストにドメインを作成する □ 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする □ 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する □ 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	□ 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する（選択時のみ）	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする（選択時のみ）	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する（選択時のみ）	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する（選択時のみ）	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.4　OS ウィザード（Windows 2000 インストールウィザード）

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	□ Windows 2000 Server
ライセンスモード	□ 接続デバイス数または接続ユーザ数 □ 同時使用ユーザ数
同時接続数	（同時使用ユーザ数選択時のみ）
参加先	□ ワークグループ　□ ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	（デフォルト—MYUSERGROUP）
コンピュータを作成するユーザアカウント（ドメイン選択時のみ）	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	□ ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする □ リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	（デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京）
インストール先ドライブ	□ 既定値を使用　□ ドライブ名
ドライブ名選択時	□C: □D: □E: □F: □G: □H: □I: □J: □K: □L: □M: □N: □O: □P: □Q: □R: □S: □T: □U: □V: □W: □X: □Y: □Z:
インストール先ディレクトリ	□ 既定値を使用する　□ インストール中に指定する □ あらかじめ指定する
インストール先	（デフォルト—￥winnt）
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	□　—　—　—　—
画面の設定	
画面の領域	□ 640 * 480　□ 800 * 600　□ 1024 * 768　□ 1156 * 864 □ 1280 * 1024　□ 1600 * 1200
リフレッシュレート	□ 60　□ 70　□ 72　□ 75　□ 80　□ 85　□ 100
画面の色	□ 16色　□ 256色　□ High Color（16ビット） □ True Color（24ビット）　□ True Color（32ビット）

（続く）

設定項目			選択項目
ネットワークプロトコル			
インストール方法			□ 自動インストール □ ドライバのみインストール
ネットワークプロトコルのプロパティ（自動インストール選択時）			
アダプタ1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル		□ TCP/IP　□ NWIPX　□ NetBEUI　□ Apple Talk　□ DLC □ NetMon　□ PPTP
	DHCPを使用する（TCP/IP選択時）		□ 使用する
	DHCPを使用しない	IPアドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		IPアドレス（追加）	（追加する時のみ）
		サブネットマスク（追加）	（追加する時のみ）
		デフォルトゲートウェイ（追加）	（追加する時のみ）
		DNSドメイン名	（指定する時のみ）
		DNSサーバアドレス	（指定する時のみ）
		WINSを使用する	□ 使用する
		WINSサーバアドレス	（WINSを使用する選択時のみ）
	NetBIOSオプション		□DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う □NetBIOS over TCP/IPを有効にする □NetBIOS over TCP/IPを無効にする
	NWIPX選択時のみ		
		内部ネットワーク番号	0x
		ネットワーク番号	0x
		フレームの種類	□ Ethernet Ⅱ　□ Ethernet 802.2　□ Ethernet 802.3 □ Ethernet SNAP　□ 自動検出
アダプタ2	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル		□ TCP/IP　□ NWIPX　□ NetBEUI　□ Apple Talk　□ DLC □ NetMon　□ PPTP
	DHCPを使用する（TCP/IP選択時）		□ 使用する
	DHCPを使用しない	IPアドレス	
		サブネットマスク	
		デフォルトゲートウェイ	
		IPアドレス（追加）	（追加する時のみ）
		サブネットマスク（追加）	（追加する時のみ）
		デフォルトゲートウェイ（追加）	（追加する時のみ）
		DNSドメイン名	（指定する時のみ）
		DNSサーバアドレス	（指定する時のみ）
		WINSを使用する	□ 使用する
		WINSサーバアドレス	（WINSを使用する選択時のみ）
	NetBIOSオプション		□ DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う □ NetBIOS over TCP/IPを有効にする □ NetBIOS over TCP/IPを無効にする
	NWIPX選択時のみ		
		内部ネットワーク番号	0x
		ネットワーク番号	0x
		フレームの種類	□ Ethernet Ⅱ　□ Ethernet 802.2　□ Ethernet 802.3 □ Ethernet SNAP　□ 自動検出

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

（続く）

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	□ 標準コンポーネントをインストールする □ インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	□ (IISの)共通コンポーネント □ (IISの)オンラインヘルプ □ FTP(File Transfer Protocl)サーバ □ インターネット サービス マネージャ(HTML) □ インターネット インフォメーション サービス スナップ イン □ NNTP Service □ SMTP Service □ WWW(World Wide Web)サーバー □ リモート インストール サービス □ リモート記憶域 □ ターミナル サービス □ ターミナル サービス ライセンス □ ターミナル サービス クライアントクリエータファイル □ インデックス サービス □ COM インターネット サービス プロキシ □ FrontPage 2000 Server Extensions □ 証明書サービス □ 証明書サービスWEB登録のサポート □ 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルトー¥Inetpub¥Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルトー¥Inetsrv¥WWWroot)
通信	□ ハイパーターミナル　□ ダイヤラ □ チャット　□ メッセージキューサービス □ そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルメディア	□ CDプレーヤー　□ メディアプレーヤー □ ユートピアサウンド設定　□ サウンドレコーダー □ ボリュームコントロール　□ サンプルサウンド
アクセサリ	□ ユーザ補助の設定ウィザード　□ 文字コード表 □ 電卓　□ ペイント □ ワードパッド　□ ドキュメントテンプレート □ スクリプトデバッガ　□ オブジェクトパッケージャ □ デスクトップの壁紙　□ マウスポインタ
ゲーム	□ フリーセル　□ マインスイーパ　□ ピンボール　□ ソリティア
サービス	
サービス	□ 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP) □ ドメインネームシステム(DNS) □ 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) □ Windowsインターネットネームサービス(WINS) □ 簡易TCP/IPサービス □ ネットワーク モニタ ツール □ インターネット認証サービス □ Site Server ILS サービス □ UNIX用印刷サービス □ Macintosh用印刷サービス □ 接続マネージャコンポーネント □ Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目		選択項目
SNMPの詳細（SNMP選択時のみ）		
トラップ		
	コミュニティ名	
	トラップ送信先	
セキュリティ		
	認証トラップを送信する	□ 送信する
	受け付けるコミュニティ名	
	すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	□ 受け付ける
	ホスト名	（指定する場合のみ）
エージェント		
	連絡先	
	場所	
	サービス	□ 物理　□ データリンクとサブネットワーク □ End-to-End　□ アプリケーション　□ インターネット
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)		
Active Directoryをインストールする		□ インストールする
	Active Directoryの種別	□ ドメインツリーの新しいフォレストを作成する □ 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する □ 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する □ 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
	データベースの場所	
	ログの場所	
	SYSVOLフォルダの場所	
	Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	□ 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する（選択時のみ）		
	新しいツリーの完全なDNS名	
	ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する（選択時のみ）		
	ユーザ名	
	パスワード	
	ドメイン	
	ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する（選択時のみ）		
	ユーザ名	
	パスワード	
	ドメイン	
	親ドメイン名	
	子ドメイン名	
	ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する（選択時のみ）		
	ユーザ名	
	パスワード	
	ドメイン名	
	新しいツリーの完全なDNS名	
	ドメインNetBIOS名	

B.5　アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	□ Windows 2000 サービスパック □ Fujitsu Server View □ UpdateAdvisor / FM Advisor □ DSNAP □ PROBEPRO □ 富士通ドライバ自動適用ツール □ Tape Maintenance Advisor □ Windows Server 2003 サービスパック
追加ソフトウェアのインストールコマンド	（追加ソフトウェア選択時のみ）
インストール方法	□ ローカルアプリケーションをインストールする □ リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	□ する　　□ しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

B.6　サーバアプリケーションセットアップウィザード

設定項目	選択項目
サーバアプリケーション	□ PowerChute Business Edition □ ServerProtect □ BrightStor ARCserve Backup

C　障害連絡シート

モデル名・型名	□ PRIMERGY TX150 S4 (PG　　)
OS	
設置環境	
LAN・WAN環境	
発生日時	
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。

添付資料	有・無

PRIMERGY TX150 S4

環境設定シート
B7FH-3921-01 Z0-00

発 行 日　2005 年 10 月
発行責任　富士通株式会社

●本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
●本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
●無断転載を禁じます。