

本書の読み方

A ラックマネジメントユニットのWeb インターフェース設定シート
ラックマネジメントユニットにおけるWeb インターフェースの設定値を記録しておきます。

B 障害連絡シート
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon、Celeron、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

Linux は、Linus Torvalds 氏の米国およびその他の国における登録商標あるいは商標です。

Red Hat およびRed Hat をベースとしたすべての商標とロゴは、米国およびその他の国におけるRed Hat, Inc. の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2010

目 次

A ラックマネジメントユニットのWebインタフェース設定シート	4
A.1 RMU Information の設定項目	4
A.2 Fans の設定項目	5
A.3 Temperature の設定項目	5
A.4 Pressure の設定項目	5
A.5 Contacts の設定項目	5
A.6 System Event Log の設定項目	6
A.7 Network Settings の設定項目	7
A.8 SNMP Trap Alerting の設定項目	8
A.9 Email Alerting の設定項目	8
A.10 User Management の設定項目	9
A.11 LDAP Configuration の設定項目	12
B 障害連絡シート	13

A ラックマネジメントユニットの Web インターフェース設定シート

ラックマネジメントユニットにおける、Web インターフェースの設定値を記録しておきます。
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「() ご購入時設定を変更していない」
に ☒ を付けてください。設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に ☒ を付けてください。
(ただし、「ご購入時設定」欄に網掛けしてある項目については、変更禁止です)

A.1 RMU Informationの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Overview		システムの情報を表示
Asset Tag Configuration		
System Asset Tag	System Asset Tag	[]
RMU Information		RMUの情報を表示
Manually adjust RMU time		
Date		RMUの日付を設定
Current Time		RMUの時刻を設定
Miscellaneous RMU Options		Web インターフェースのデフォルト表示設定
Default Language:	English	(<input type="checkbox"/>)English (<input type="checkbox"/>)Deutsch (<input type="checkbox"/>)日本語
Temperature Units:	Degree Celsius	(<input type="checkbox"/>)Degree Celsius (<input type="checkbox"/>)Degree Fahrenheit
Color Schema:	Style Guide Version 2	(<input type="checkbox"/>)Style Guide Version 1 (<input type="checkbox"/>)Style Guide Version 2
Certificate Upload		
Certificate Upload		
CA Certificate upload from file	RMU標準のCA Certificate	(<input type="checkbox"/>)Uploadなし (<input type="checkbox"/>)Uploadあり
SSL Certificate and DSA/RSA private key upload from file	RMU標準のCertificate	(<input type="checkbox"/>)SSL Private Key File (<input type="checkbox"/>)SSL Certificate File
SSL DSA/RSA certificate or DSA/RSA private key upload via copy & paste	RMU標準のCertificate	ボックス内に入力
Generate Certificate		
Common Name (CN)	DNSxxxxxx.domain.com (xxxxxxはRMUのMACアドレス 下6桁の数字)	[]
Organization (O)	RMU	[]
Organization Unit (OU)		[]
Country (C)		[]
State or Province (ST)		[]
City or Locality (L)		[]
Email Address		[]
Valid From	証明書の有効開始日	表示のみ
Valid for [days]	730	[]
Key Length [bits]	1024	(<input type="checkbox"/>) 512 (<input type="checkbox"/>) 1024
RMU Update		
Firmware Selector	動作させるファームウェアの選択	(<input type="checkbox"/>)Auto - Firmware image with highest Firmware version (<input type="checkbox"/>)Low Firmware Image (<input type="checkbox"/>)High Firmware Image (<input type="checkbox"/>)Select Firmware Image with oldest Firmware version (<input type="checkbox"/>)Select most recently programmed Firmware (<input type="checkbox"/>)Select least recently programmed Firmware
RMU TFTP Settings		
TFTP Server	0.0.0.0	[]
Update File:	rt_sdr.bin	[]
Flash Selector:	Auto inactive Firmware	(<input type="checkbox"/>)Auto inactive Firmware (<input type="checkbox"/>)Low Firmware Image (<input type="checkbox"/>)High Firmware Image

A.2 Fans の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Fan Test		Fan Testの動作時刻設定
Fan Check Time	23:00	[] HH:MM
Disable FAN Test	有効	()無効 ()有効

A.3 Temperature の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Temperature Sensor Information		
1 Ambient	Warning Level 37 Critical Level 42	Ambient 温度の閾値設定
2 Exhaust	Warning Level 52 Critical Level 57	Exhaust 温度の閾値設定

A.4 Pressure の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Pressure Sensor Configuration		
Pressure Profile	Low	()Low ()Medium ()High

A.5 Contact の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Contact/Switch Configuration		
Contact 1	Inactive	()Inactive ()Active Closed ()Active Open
Contact 2	Inactive	()Inactive ()Active Closed ()Active Open
Contact 3	Inactive	()Inactive ()Active Closed ()Active Open

A.6 System Event Log の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Event Log Content		System Event Log の表示
Display Critical	有効	() 有効 () 無効
Display Major	有効	() 有効 () 無効
Display Minor	無効	() 有効 () 無効
Display Info	無効	() 有効 () 無効
CSS only	無効	() 有効 () 無効
Show Resolutions	無効	() 有効 () 無効
System Event Log Configuration		
Display Critical	有効	() 有効 () 無効
Display Major	有効	() 有効 () 無効
Display Minor	無効	() 有効 () 無効
Display Info	無効	() 有効 () 無効
CSS only	無効	() 有効 () 無効
Show Resolutions	無効	() 有効 () 無効
	Ring SEL	() Ring SEL () IPMI SEL
Helpdesk Information		
Helpdesk		[]

A.7 Network Settings の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Ethernet		
IP configuration		
MAC Address		RMUのMACアドレスが表示される
LAN Speed	Auto Negotiation	() Auto Negotiation () 100MBit/s Full Duplex () 100MBit/s Half Duplex () 10MBit/s Full Duplex () 10MBit/s Half Duplex
LAN Port	Management LAN	() Management LAN () Shared LAN
IP Address	DHCP	[. . .]
Subnet Mask	0.0.0.0	[. . .]
Gateway	0.0.0.0	[. . .]
DHCP enable	有効	() 有効 () 無効
VLAN configuration		
VLAN enable	Disabled	() Enabled
VLAN Id	0	[] 0 - 4094
VLAN Priority	0	[] 0 - 7
Ports and Network Services		
Web based access		
Session timeout	300	[] 60 - 60000
HTTP Port	80	[] 1 - 65535
HTTPS Port	443	[] 1 - 65535
Force HTTPS	無効	() 有効 () 無効
Enable Auto Refresh	有効	() 有効 () 無効
Refresh every xxx Seconds	120	[] sec 10 - 60000
Text based access		
Telnet Port	3172	[] 1 - 65535
Session Drop Time	600	[] sec 0,15 - 60000
SSH Port	22	[] 1 - 65535
Telnet Enabled	無効	() 有効 () 無効
DHCP Configuration		
Register DHCP Address in DNS	有効	() 有効 () 無効
Add Serial Number	有効	() 有効 () 無効
Add Extension	無効	() 有効 () 無効
RMU Name	RMU	[]
Extension	-RMU	[]
DNS Name:	表示のみ	
DNS Settings		
DNS enabled	有効	() 有効 () 無効
Obtain DNS configuration from DHCP	有効	() 有効 () 無効
DNS Domain	domain.com	[]
DNS Server1	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server2	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server3	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server4	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server5	0.0.0.0	[. . .]

A.8 SNMP Trap Alerting の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
SNMP Trap Destination		
SNMP Community	public	[]
SNMP Server1	0.0.0.0	[]
SNMP Server2	0.0.0.0	[]
SNMP Server3	0.0.0.0	[]
SNMP Server4	0.0.0.0	[]
SNMP Server5	0.0.0.0	[]
SNMP Server6	0.0.0.0	[]
SNMP Server7	0.0.0.0	[]

A.9 Email Alerting の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Global Email Paging Configuration		
Email Alerting Enabled	Disabled	() Enabled
SMTP Retries (0-7)	3	[] 0 - 7
SMTP Retry Delay (0-255)	30	[] 0 - 255
SMTP Response Timeout	45	[]
Primary SMTP Server Configuration		
SMTP Server	0.0.0.0	[]
SMTP Port	25	[] 1 - 65535
Auth Type	None	() None () SMTP AUSH(RFC2554)
Auth UserName *1		[]
Auth Password *1		表示
Confirm Password *1		表示
Secondary SMTP Server Configuration		
SMTP Server	0.0.0.0	[]
SMTP Port	25	[] 1 - 65535
Auth Type	None	() None () SMTP AUSH(RFC2554)
Auth UserName *1		[]
Auth Password *1		表示
Confirm Password *1		表示
Mail Format dependend Configuration		
From	MailFrom@domain.com	[]
Subject	FixedMailSubject	[]
Message	FixedMailMessage	[]
Admin. Name	ITS_UserInfo0	[]
Admin. Phone	ITS_UserInfo1	[]
REMCS Id		変更不可
Server URL	http://www.server.com	[]

*1:Auth Type がSMTP AUTH(RFC 2554)の場合にのみ表示されます。

A.1 0 User Management の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
RMU User Information		
ID/Name	2 admin	2 []
	設定なし	3 []
	設定なし	4 []
	設定なし	5 []
	設定なし	6 []
	設定なし	7 []
	設定なし	8 []
	設定なし	9 []
	設定なし	10 []
	設定なし	11 []
	設定なし	12 []
	設定なし	13 []
	設定なし	14 []
	設定なし	15 []
	設定なし	16 []

[New User]で作成したUser Nameが表示されます。UserNameをクリックすると各UserName毎の設定項目画面が表示されます。

各ユーザ毎の設定項目画面は初期設定、または新規ユーザ作成時に設定した内容が表示されます。最大15ユーザまで設定出来ます。(ユーザ1には設定できません)

A ラックマネジメントユニットのWeb インターフェース設定シート

■User "admin(2)" Configuration

ユーザID2のUserName設定画面です。

ユーザID2(admin)は、ご購入時に初期設定されているUserName/IDです。

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
RMU User Information		
User Enabled	Enabled	()Disabled ()Enabled
Name	admin	[]
Password		* 表示
Confirm Password		* パスワード変更時に確認のため再度入力
Description	User02 Description	[]
User Shell (Text Access)	Remote Manager	()SMASH CLP ()CLI Shell ()Remote Manager ()IPMI Terminal Mode ()None
Privileges / Permissions		
LAN Channel Privilege	OEM	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
Serial Channel Privilege	OEM	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
Configure User Accounts	Enabled	()Disabled ()Enabled
Configure RMU settings	Enabled	()Disabled ()Enabled
User SSHv2 public key upload from file (there is no key assigned to this user)		
SSHv2 Public Key file		[]
Email Configuration		
Email Enabled	Disabled	()Disabled ()Enabled
Mail Format	Standard	()Standard ()Fixed Subject ()ITS Format ()Fujitsu REMCS-Format
Preferred Mail Server	Automatic	()Automatic ()Primary ()Secondary
Email Address	User02@domain.com	[]
Fan Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Temperature Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Critical Hardware Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Hang	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
POST Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Security	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Status	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Disk Drivers & Controllers	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Network Interface	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Remote Management	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Power	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Memory	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Others	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL

■ User " () " Configuration

ユーザID3～16のUserName設定画面です。

ユーザID3～16は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

() 新規ユーザを作成していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iRMC S2 User Information		
User Enabled	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Name	新規ユーザ作成時の設定	[]
Password	新規ユーザ作成時の設定	* 表示
Confirm Password		* パスワード変更時に確認のため再度入力
Description	新規ユーザ作成時の設定	[]
User Shell (Text Access)	新規ユーザ作成時の設定	()SMASH CLP ()CLI Shell ()Remote Manager ()IPMI Terminal Mode ()None
Privilege / Shell		
LAN Channel	新規ユーザ作成時の設定	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
Serial Channel	新規ユーザ作成時の設定	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
Configure User Accounts	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Configure iRMC S2 settings	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
User SSHv2 public key upload from file (there is no key assigned to this user)		
SSHv2 Public Key file		[]
Email Configuration		
Email Enabled	Disabled	()Disabled ()Enabled
Mail Format	Standard	()Standard ()Fixed Subject ()ITS Format ()Fujitsu REMCS-Format
Preferred Mail Server	Automatic	()Automatic ()Primary ()Secondary
Email Address		[]
Fan Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Temperature Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Critical Hardware Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Hang	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
POST Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Security	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Status	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Disk Drivers & Controllers	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Network Interface	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Remote Management	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Power	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Memory	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Others	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL

A.1 1 LDAP Configuration の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Directory Service Configuration		
Global Directory Service Configuration		
LDAP Enabled	Disabled	()Disabled ()Enabled
LDAP SSL Enabled	Disabled	()Disabled ()Enabled
Disable Local Login ¹	Disabled	()Disabled ()Enabled
Always use SSL Login	Disabled	()Disabled ()Enabled
Directory Server Type	Active Directory	()ActiveDirectory ()Novel* ()OpenLDAP
LDAP Server 1	0.0.0.0	[]
LDAP Server 2	0.0.0.0	[]
Active Directory選択時		
Domain name	domain.com	[]
Base DN		*表示のみ
Groups directory as sub-tree from base DN		[]
Department name	department	[]
OpenLDAP選択時		
Department name	department	[]
Base DN		[]
Groups directory as sub-tree from base DN		[]
User Search context		[]
Directory Service Access Configuration		
Active Directory選択時		
LDAP Auth UserName	LDAPUserName	[]
LDAP Auth Password	*****	[] 表示は * となる
Confirm Password		*パスワード変更時に確認のため再度入力
OpenLDAP選択時		
LDAP Auth Password	*****	[] 表示は * となる
Confirm Password		*パスワード変更時に確認のため再度入力
Principal User DN		[OU=]
Append Base DN to Principal User DN	無効	()有効 ()無効
Enhanced User Login	無効	()有効 ()無効
Directory Service Email Alert Configuration		
LDAP Email Alert Enable	無効	()有効 ()無効
LDAP Alert Table Refresh	0	[]

*1:【注意】LDAPを有効としディレクトリサーバが使用できない状態で、本設定を有効に設定すると、Webインターフェースにログインできなくなります。Novel eDirectoryは未サポートです。

B 障害連絡シート

[illegible]

**PRIMERGY CX1000 S1
ラックマネジメントユニット
環境設定シート
CA92276-8831-01**

**発 行 日 2010 年 5 月
発 行 責 任 富士通株式会社**

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。