

本書の読み方

- A **コンフィグレーション**
本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。
- B **デザインシート**
ソフトウェアの設定を記録しておきます。
- C **障害連絡シート**
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記		
PRIMERGY TX150 S4	本サーバ、またはサーバ		
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 /R2	Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition		
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 x64 /R2	
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003, Standard Edition		
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition		
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server		Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server		
Microsoft® Windows® Service Pack	SP		

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
インテル、Intel、Celeron、Pentium は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。

目 次

A	コンフィグレーションシート	3
A.1	ハードウェア構成	3
A.2	BIOS セットアップユーティリティの設定項目	5
A.3	SCSI セットアップユーティリティの設定項目	11
A.4	システム資源管理表	12
A.5	RAID 設計シート	13
B	デザインシート	15
B.1	RAID ディスクウィザード	15
B.2	OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)	16
B.3	OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)	23
B.4	アプリケーションウィザード	27
B.5	サーバアプリケーションセットアップウィザード	27
C	障害連絡シート	28

A コンフィグレーションシート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録します。選択設定箇所については、設定値の頭に付いている () 内に✓を付けておきます。なお、ご購入時の初期値は (S) で示しています。また、変更禁止の設定項目については (N) で示しています。

A.1 ハードウェア構成

■ 5 インチ内蔵オプション

搭載5インチ内蔵オプション(型名)	搭載位置			SCSI ID
	ベイ1	ベイ2	ベイ3	
CD-ROMユニット(標準搭載)	(S)	—	—	—
DVD-RAMユニット(PGBDVAU102)	()	—	—	—
内蔵DAT72ユニット(PG-DT502)	—	()	—	5
内蔵VXA2ユニット(PG-VX201)	—	()	—	5
内蔵LTO2ユニット(PG-LT201)	—	()	—	5
内蔵光磁気ディスクユニット(GigaMO) (PG-PD240B)	—	—	()	4

—: 搭載不可を示す

■ 内蔵ハードディスク

搭載位置	搭載3.5インチ内蔵オプション					
	10,000rpm			15,000rpm		
ベイ1	() 73.4 GB	() 146.8 GB	() 300 GB	() 73.4 GB	() 46.8 GB	
ベイ2	() 73.4 GB	() 146.8 GB	() 300 GB	() 73.4 GB	() 146.8 GB	
ベイ3	() 73.4 GB	() 146.8 GB	() 300 GB	() 73.4 GB	() 146.8 GB	
ベイ4	() 73.4 GB	() 146.8 GB	() 300 GB	() 73.4 GB	() 146.8 GB	

■ RAM モジュール

搭載スロット位置	搭載RAMモジュール		
スロット1A	() 512 MB	() 1 GB	() 2 GB
スロット1B	() 512 MB	() 1 GB	() 2 GB
スロット2A	() 512 MB	() 1 GB	() 2 GB
スロット2B	() 512 MB	() 1 GB	() 2 GB

■ CPU

搭載CPU
() インテル® Pentium® 4 631 プロセッサ 3.0GHz / 2MB
() インテル® Pentium® 4 651 プロセッサ 3.4GHz / 2MB
() インテル® Pentium® D 930 プロセッサ 3.0GHz / 2×2MB
() インテル® Pentium® D 960 プロセッサ 3.6GHz / 2×2MB

■ オプションカード

拡張カード(型名)	PCIスロット位置					
	1	2	3	4	5	E
SCSIアレイコントローラカード(PG-140D1)	—	()	—	—	—	—
リモートサービスボード(PG-RSB103)	()	—	—	—	—	—
SCSIカード(PG-129B)	—	—	—	()	—	—
SCSIカード(PG-128)	()	—	()	()	()	—
LANカード(PG-2861)	—	—	—	—	—	()
LANカード(PG-1892)	()	()	()	()	()	—
LANカード(PG-1852)	()	()	()	()	()	—
通信カードV/X(PG-1631)	()	—	()	()	()	—
ISDNカード(PG-1651)	()	—	()	()	()	—
RS-232Cカード(GP5-162)	()	—	()	()	()	—
G3/G4 FAXカード(GP5-161)	()	—	—	()	()	—
FAXモデムカード(FMV-FX533)	()	—	—	()	()	—

—: 搭載不可を示す

A.2 BIOS セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの設定値のマークは、以下を示します。

() : 設定項目 (S) : ご購入時設定値 (N) : 変更禁止項目

■ Main メニューの設定項目

設定項目	設定値
System Time	現在の時間 [hh:mm:ss]
System Date	現在の日付 [xxx MM/DD/YY]
Diskette A	() None () 360K () 1.2M () 720K (N) 1.4M
Standard IDE	
PIO Mode	PIO 4
DMA Mode	UDMA 2
Password Status	Not Supported
Change Password	Press Enter
Boot Options	
POST Errors	() No Halt On Any Errors (N) Halt On All Errors
Keyboard Check	() Disabled (S) Enabled
SM Error Halt	() Disabled (N) Enabled
Fast Boot	(N) Disabled () Enabled
Quiet Boot	(N) Disabled () Enabled
Boot Menu	() Disabled (S) Enabled
NumLock	(S) Auto () On () Off
MultiBoot for HDs	() Disabled (N) Enabled
Boot Sequence	1.CD-ROM Drive 2.Diskette 3.Hard Drive 4.Legacy LAN Card
Base Memory	1MB以下の使用可能なメモリサイズを表示
Extended Memory	1MB以上の使用可能なメモリサイズを表示

■ Advanced メニューの設定項目

設定項目	設定値
Peripheral Configuration	
Serial 1 [注1]	() Disabled () Enabled (S) Auto
Serial 1 Address [注2]	(N) 3F8h,IRQ4 () 2F8h,IRQ3 () 3E8h,IRQ4 () 2E8h,IRQ3
Serial 2	() Disabled () Enabled (S) Auto
Serial 2 Address [注2]	() 3F8h,IRQ4 (N) 2F8h,IRQ3 () 3E8h,IRQ4 () 2E8h,IRQ3
Parallel	() Disabled () Enabled (S) Auto
Parallel Mode [注3]	() Printer (S) Bidirection () EPP () ECP
Parallel Address [注4]	() 378h,IRQ7 (S) 278h,IRQ5 () 3BCh,IRQ7
Serial Multiplexer	(N) System () BMC
USB Enable Ports	() None (S) All
USB 2.0 Host Controller [注5]	() Disabled (S) Enabled
USB BIOS Supported Devices [注5]	() None (N) Auto () Keyboard/Mouse () All
USB Boot Delay [注6]	(N) 0s () 3s () 6s () 9s
ATA Controller Config	
P-ATA Maps To	() Disabled (N) Primary () Secondary
Primary IDE Channel	(S) Enabled () Disabled
Secondary IDE Channel	(N) Enabled () Disabled
Diskette Controller	() Disabled (N) Enabled
Mouse Controller	() Disabled () Enabled (N) Auto Detect
LAN Controller	() Disabled (S) Enabled
LAN Remote Boot [注7]	(S) Disabled () Enabled
SCSI Controller	() Disabled (N) Enabled
SCSI Option ROM Scan [注8]	() Disabled (N) Enabled

[注1] Serial Multiplexer の設定値が「System」の場合のみ変更可能

[注2] Serial1、Serial2 の設定値がそれぞれ「Enabled」の場合のみ変更可能

[注3] Parallel の設定値が「Auto」または「Enabled」の場合のみ変更可能

[注4] Parallel の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能

[注5] USB Enable Ports の設定値が「All」の場合のみ変更可能

[注6] USB BIOS Supported Devices の設定値が「None」の場合のみ変更可能

[注7] LAN Controller の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能

[注8] SCSI Controller の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能

(続く)

設定項目	設定値
PCI Configuration	
PCI SLOTS Configuration	
PCI SLOT 1 Configuration	
Option ROM SCAN	() Enabled (S) Disabled
PCI SLOT 2 Configuration	
Option ROM SCAN	(S) Enabled () Disabled
PCI SLOT 3 Configuration	
Option ROM SCAN	() Enabled (S) Disabled
PCI SLOT 4 Configuration	
Option ROM SCAN	() Enabled (S) Disabled
PCI SLOT 5 Configuration	
Option ROM SCAN	() Enabled (S) Disabled
PCI Configuration	
PCI IRQ Line 1	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 2	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 3	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 4	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 5	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 6	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 7	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 8	() Disabled (N) Auto () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15

(続く)

設定項目	設定値
Advanced System Configuration	
ECC Memory Checking	() Disabled (N) Enabled
PCI Bus Parity Checking	() Disabled (N) Enabled
BIOS Work Space Location	() Expansion ROM Area (N) Top of Base Memory
Hyper-Threading [注1]	() Disabled (S) Enabled
Limit CPUID functions	(N) Disabled () Enabled
CPU Mismatch Detection	() Disabled (N) Enabled
CPU Halt Mode (C1E) [注1]	(S) Standard () Enhanced
CPU Thermal Management [注2]	(S) Standard () Enhanced
NX Memory Protection	(S) Disabled () Enabled
CPU Timeout Counter	() Disabled (N) Enabled
Enhanced SpeedStep [注1]	(S) Disabled () Enabled
CPU MC Status Clear	() Disabled () Enabled (N) Next Boot
Discard Timer Mode	(N) 1024clocks () 128clocks
SMART Device Monitoring	() Disabled (N) Enabled
Power On/Off	
Power On Source	(N) BIOS Controlled () ACPI Controlled
Remote [注3]	(S) Disabled () Enabled
LAN [注3]	() Disabled (S) Enabled
Wake Up Timer [注3]	(S) Disabled () Enabled
Wake Up time [注4]	Wake Up time を設定する。
Wake Up Mode [注4]	(S) Daily () Monthly
Wake Up Day [注5]	(S) 1 (1~31)
Power Off Source	
Software	() Disabled (S) Enabled
Power Button	() Disabled (S) Enabled
Power Failure Recovery	() Always On () Always Off (S) Previous State
IPMI	
SEL Load	格納されているSELのパーセンテージを示す。
Clear System Event Log	(S) Disabled () Enabled
Event Log Full Mode	(S) Overwrite () Maintain
BMC Time Sync	() Disabled (N) Enabled
System Event Log	SELに格納されているログを参照。+/-で前後のエントリを表示する。
SDRR Browser	センサの情報を参照。
LAN Setting	
Local IP address	Local IP address を設定する。
Subnet mask	Subnet mask を設定する。
Gateway address	Gateway address を設定する。
User ID1 Password	User ID1 Password を設定する。
Reset Configuration Data	(S) No () Yes

[注1] 搭載されているCPU が、Pentium® 4 プロセッサの場合のみ表示／変更可能

[注2] 搭載されているCPU が、Celeron® D プロセッサの場合のみ表示／変更可能

[注3] Power On Source の設定値が「BIOS Controlled」の場合のみ変更可能

[注4] Wake Up Timer の設定値が「Enabled」の場合のみ変更可能

[注5] Wake Up Mode の設定値が「Daily」の場合のみ変更可能

■ Security メニューの設定項目

設定項目	設定値
Setup Password	Passwordの有無を表示
System Password	Passwordの有無を表示
Set Setup Password	Setup Password を設定
Setup Password Lock [注1]	(S) Standard () Extended
Set System Password [注1]	System Password を設定
System Password Mode [注2]	(S) System () Keybord
System Password Lock [注3]	() Standard (S) WOL Skip
System Load	(S) Standard () Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt	() Disabled (S) Enabled
Virus Warning	(N) Disabled () Enabled () Confirm
Diskette Write	() Disabled (S) Enabled
Flash Write	() Disabled (S) Enabled

[注1] Setup Password が設定されている場合に設定可能

[注2] System Password が設定されている場合に変更可能

[注3] System Password Mode の設定値が「System」の場合に変更可能

■ Server メニューの設定項目

設定項目	設定値
OS Boot Timeout	(S) Disabled () Enabled
Action	() Continue (S) Reset () Power Cycle
Timeout Value	(S) 0 () [1~100]
ASR&R Boot Delay	(S) 2 () [1~30]
Power Cycle Delay	(S) 5 () [0~15]
Boot Retry Counter	(S) 3 () [0~7]
Diagnostic System	(N) Disabled () IDE Drive () Disk Not Installed () Remote Image Disk () LAN () RSB USB
Next Boot [注1]	(S) Boot Option () Diagnostic System
Device Instance [注2]	(S) 0 () [1~15]
Temperature Monitoring	(S) Disabled () Enabled
CPU Status	
CPU 0 Status	() Failed () Disabled (N) Enabled
Memory Status	
DIMM-1A	() Failed () Disabled (N) Enabled
DIMM-2A	() Failed () Disabled (N) Enabled
DIMM-1B	() Failed () Disabled (N) Enabled
DIMM-2B	() Failed () Disabled (N) Enabled
Console Redirection	
Console Redirection	(S) Disabled () Enabled
Media Type [注3]	(S) Serial () LAN
Port [注4]	(S) Serial 1 () Serial 2
Baud Rate [注3]	() 1200 () 2400 () 4800 (S) 9600 () 19.2K () 38.4K () 57.6K () 115.2K
Protocol [注3]	() VT100 () VT100,8bit () PC-ANSI,7bit () PC-ANSI (S) VT100+
Flow Control [注3]	() None () XON/XOFF (S) CTS/RTS
Mode [注3]	() Standard (S) Enhanced

[注1] Diagnostic System の設定値が「IDE Drive」、「Remote Image Disk」、「LAN」、
「RSB USB」の場合に変更可能

[注2] Diagnostic System の設定値が「LAN」の場合のみ変更可能

[注3] Console Redirection の設定値が「Enabled」の場合のみ表示／変更可能

[注4] Media Type の設定値が「Serial」の場合のみ変更可能

A.3 SCSI セットアップユーティリティの設定項目

各メニューの設定値のマークは、以下を示します。

() : 設定項目 (S) : ご購入時設定値 (N) : 変更禁止項目

■ Boot Adapter List メニュー

設定項目	設定値
Boot Order	(N) 0 () 1
Current Status	On (表示のみで変更不可)
Next Boot	(N) On () Off

■ Global Properties メニュー

設定項目	設定値
Pause When Boot Alert Displayed	() No (N) Yes
Boot Information Display Mode	(N) Verbose () Terse
Negotiate with devices	(N) Supported () All
Video Mode	(N) Color () Monochrome
Support Interrupt	() Hook interrupt, the Default (表示のみで変更不可)

■ Adapter Properties メニュー

設定項目	設定値
Host SCSI ID	(N) 7 () [0-7,9-15]
SCSI Bus Scan Order	(N) Low to High (0..Max) () High to Low (0..Max)
Removable Media Support	(N) None () Boot Drive Only () With Media Installed
CHS Mapping	(N) SCSI Plug and Play Mapping () Alternate CHS Mapping
Spinup Delay (Secs)	(S) 2 () [1-15]
Secondary Cluster Server	(N) No () Yes
Termination Control	() Off (N) Auto

■ Device Properties メニュー

設定項目	設定値
MT/Sec	(N) 160 () 80 () 40 () 20 () 10 () 5 () 0
MB/Sec	ホストアダプタがサポートする最大転送速度を表示
Data Width	(N) 16 () 8
Scan ID	(N) Yes () No
Scan LUNs >0	(N) Yes () No
Dis-connect	(N) On () OFF
SCSI Time out	(N) 10 sec
Queue Tags	(N) On () OFF

■ RAID Properties メニュー

設定項目	設定値
Array Disk?	() Yes (S) No
Hot Spare	() Yes (S) No

A.4 システム資源管理表

各種拡張カードで選択できる I/O ポートアドレスは、以下の表のとおりです。

■ I/O ポートアドレス

品名	I/Oポートアドレス(h)	設定方法
	100 140 180 1C0 200 240 280 2C0 300 340 380 3C0 400	
シリアルポート1		BIOSセットアップ
シリアルポート2		BIOSセットアップ
パラレルポート1		BIOSセットアップ

* は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。

はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。

(はデフォルトで選択されている空間)

はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。

(はデフォルトで選択されている空間)

A.5 RAID 設計シート

■ ロジカルドライブ情報

論理ドライブ (LSU ^(*))	RAID レベル	容量	物理ドライブ
(0,0,0,0)	0 ① 5 10	17300 MB	(CH=A) ID= ① ① 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(0,0,2,0)	0 ① 5 10	17300 MB	(CH=A) ID= 0, 1, ② ③ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
(, , ,)	0 1 5 10		(CH=A) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=B) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=0) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (CH=1) ID= 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

)ホットスワップの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

■ フォジカルパックの定義

搭載HDDベイ	SCSI-CH	SCSI-ID	型名	容量	LSU(*)
(例) Bay (1)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0,0)
(例) Bay (2)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,0,0)
(例) Bay (3)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2,0)
(例) Bay (4)	CH= (0)	ID= (0)	PG-HDH71K	73.4GB	(0,0,2,0)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)
Bay()	CH= ()	ID= ()			(, , ,)

)ホットスペアの場合は「HS(,*,*,*)」のように記述します。

B デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

B.1 RAID ディスクウィザード

設定項目		選択項目
		<input type="checkbox"/> ディスクの表示 <input type="checkbox"/> RAIDコントローラの表示 (RAIDの構成を指定することができます)
コントローラ		<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE
RAIDを選択した時		
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
既存のアレイ		<input type="checkbox"/> 既存のRAIDアレイを削除する
RAIDコントローラ		
コントローラ番号		
構成モード:		RAIDレベル
手動のとき		ディスク数
ホットスペア		<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
	パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
	ボリュームラベル	
	ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
	パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB
	クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data

B.2 OS ウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	Windows Server 2003/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 x64/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
オペレーティングシステムのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
R2コンポーネントをインストールする場合	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする
R2コンポーネントのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)

(続く)

設定項目	選択項目
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	() — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	() 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200
リフレッシュレート	() 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100
画面の色	() 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット)
ネットワークプロトコル	
インストール方法	() 自動インストール () ドライバのみインストール
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)	
アダプタ1	接続名
	このアダプタにバインドするプロトコル
	() TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)
	() 使用する
	IPアドレス
	サブネットマスク
	デフォルトゲートウェイ
	IPアドレス(追加)
	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)
	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)
	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名
	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス
	(指定する時のみ)
	WINSを使用する
	() 使用する
	WINSサーバアドレス
	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション
	() NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ
	内部ネットワーク番号
	0x
	ネットワーク番号
	0x
	フレームの種類

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目		選択項目
ネットワークプロトコル(続き)		
アダプタ2 を 使 用 し な い	接続名	
	このアダプタにバインドする プロトコル	() TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	() 使用する
	D IPアドレス	
	H サブネットマスク	
	C デフォルトゲートウェイ	
	P IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	() 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	() NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
フレームの種類		

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
R2	R2コンポーネント
R2コンポーネントをインストールする時のみ	
Active Directoryサービス	<input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode (ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 <input type="checkbox"/> ポリシーファイルのパス <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 <input type="checkbox"/> DNSホスト名 <input type="checkbox"/>
分散ファイル システム	<input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス
ファイルサーバの管理	<input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理
NFS用Microsoftサービス	<input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー
UNIX用ID管理	<input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー
Windows SharePoint Services	<input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ (<input type="checkbox"/>) ログファイルのフルパス (<input type="checkbox"/>)
追加コンポーネント	<input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム
アンインストールコンポーネント	<input type="checkbox"/> ユーザインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバーマネジメントコンソールの ファイルセットのアンインストール

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント(続き)	
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト) \Inetpub\Ftproot
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト) \Inetsrv\WWWroot
ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する (選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.3 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Server SP4適用済み <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server SP4適用済み
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	<input type="checkbox"/> — — — —
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ2	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルトー\Inetpub\Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルトー\Inetsrv\WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユートピアサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパ <input type="checkbox"/> ピンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
サービス	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネーム サービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IP サービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する(選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

B.4 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Fujitsu ServerView / HRM / REMCS <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Tape Maintenance Advisor <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows 2000 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> RAID管理ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

B.5 サーバアプリケーションセットアップウィザード

設定項目	選択項目
サーバアプリケーション	<input type="checkbox"/> PowerChute Business Edition <input type="checkbox"/> ServerProtect <input type="checkbox"/> BrightStor ARCserve Backup

C 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY TX150 S4 (PG)		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		
		添付資料	有・無

PRIMERGY TX150 S4

環境設定シート
B7FH-4461-01 Z0-00

発行日 2006 年 5 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。