

本書の読み方

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおける BIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。

C RAID 設計シート

RAID 構成（アレイ構成）における、ロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

D デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

E 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します。

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
PRIMERGY BX600	本サーバ、またはサーバ (ブレードサーバ全体を指します)	
PRIMERGY BX600 S2 シャーシ	シャーシ	
PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード	サーバブレード	
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows 2003
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	
Microsoft® Windows Server™ 2003 R2, Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows Server™ 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition	
Microsoft® Windows Server™ 2003, Enterprise Edition	Windows Server 2003, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server	Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server	
Microsoft® Windows Server™ 2003 Service Pack	SP	
Microsoft® Windows® 2000 Service Pack		

インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。
 Microsoft、Windows、Windows Server は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。
 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
 その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2006

画面の使用に際して米国 Microsoft Corporation の許諾を得ています。

目次

A ハードウェア構成シート

A.1 ハードウェア構成	4
--------------------	---

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

B.1 Main メニュー	5
B.2 Advanced メニュー	6
B.3 Security メニュー	8
B.4 Server メニュー	9
B.5 Boot メニュー	11

C RAID 設計シート

D デザインシート

D.1 RAID/ ディスクウィザード	15
D.2 OS インストールウィザード (Windows 2003)	16
D.3 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)	23
D.4 アプリケーションウィザード	27

E 障害連絡シート

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

選択設定箇所については、選択した構成の（ ）内にレ印などチェックを付けておきます。

A.1 ハードウェア構成

シャーシの搭載スロット（ ）

■ CPU

搭載タイプ	搭載個数
() Xeon® プロセッサ 5050 (3.0GHz/2x2MB)	□1個(*) □2個
() Xeon® プロセッサ 5060 (3.20GHz/2x2MB)	
() Xeon® プロセッサ 5080 (3.73GHz/2x2MB)	

*) 全モデルでソケット0にCPUを搭載

■ メモリ

搭載スロット位置	メモリ
メモリスロット1	(*) 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット2	(*) 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット3	() 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット4	() 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット5	() 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット6	() 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット7	() 512MB () 1GB () 2GB
メモリスロット8	() 512MB () 1GB () 2GB

*) 全モデルで512MBをメモリスロット1と2に搭載済み(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)

■ ハードディスク

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット
ベイ1	() 36.4GB () 73.4GB
ベイ2	() 36.4GB () 73.4GB

■ 拡張ボード

搭載拡張ボード
() ファイバーチャネルドーターカード(PG-FCD101)
() ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)
() LANドーターカード(PG-LND101)
() LAN拡張ボード(PG-LND102)

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおける BIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
サーバブレードの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「() ご購入時設定を変更していない」
にレ印などチェックを付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の () 内にレ印などチェックを付けてください。
なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

POINT

- ▶ BIOS セットアップユーティリティは次の方法で起動します。
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティの Main メニューが表示されます。

Press F2 to run Setup
Press F12 for BBS POPUP

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、【Ctrl】 + 【Alt】 + 【Del】 キーを押して、システムを再起動してください。

B.1 Main メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Overview		
<hr/>		
AMIBIOS		
Version	nn.nn.nn	AMI BIOSバージョンを表示
Build Date	MM/DD/YY	AMI BIOSを作成した日付を表示
BIOS Version	nnnn	BIOSバージョンを表示
BMC F/W Version	nnnn	BMC F/Wバージョンを表示
System Time*1	HH:MM:SS	現在の時刻を表示／入力
System Date*1	*** MM/DD/YYYY	現在の日付を表示／入力
Sync RTC with Mgmt. Blade	Enabled	() Disabled
System Memory		
Size	nnnnMB	搭載しているメモリ容量を表示

*1: Sync RTC with Mgmt. BladeがDisabled設定時に入力可能

B.2 Advanced メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Advanced Settings		
Reset Configuration Data	No	() Yes
> Peripheral Configuration		■ Peripheral Configurationサブメニューへ
> PCI Configuration		■ PCI Configurationサブメニューへ
> CPU Configuration		■ CPU Configurationサブメニューへ

■ Peripheral Configuration サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Peripheral Configuration		
Serial 1		
Serial Port1 Address	3F8/IRQ4	() Disabled () 2F8/IRQ3 () 3E8/IRQ4 () 2E8/IRQ3
> USB Configuration		■ USB Configurationサブメニューへ

■ USB Configuration サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
USB Configuration		
Module Version	X.XX.X-XX.X	AMI BIOSのUSBコードの版数を表示
USB Devices Enabled :	None	接続しているUSBデバイスの数を表示
USB Functions	4 USB Ports	() Disabled
USB 2.0 Controller	Enabled	() Disabled
Legacy USB Support	Auto	() Disabled () Enabled
>USB Mass Storage Device Configuration* ¹		■ USB Mass Storage Device Configuration サブメニューへ

* 1 : USBデバイスを接続している時に表示される項目

■ USB Mass Storage Device Configuration サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
USB Mass Storage Device Configuration		
<hr/>		
USB Mass Storage Reset Delay* ¹	20Sec	()10Sec ()30Sec ()40Sec
Device #1* ¹	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type* ¹	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM
Device #2* ¹	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type* ¹	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM
Device #3* ¹	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type* ¹	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM
Device #4 * ¹	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type* ¹	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM

*1:接続しているUSBデバイスの台数分表示される項目

■ PCI Configuration サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI Configuration		
<hr/>		
Onboard Disk OPROM	Enabled	()Disabled
Onboard LAN 1 OPROM	Enabled	()Disabled
Onboard LAN 2 OPROM	Disabled	()Enabled
PCI slot OPROM	Disabled	()Enabled
Daughter Board OPROM	Disabled	()Enabled
Onboard LAN 1 Controller	Enabled	()Disabled
Onboard LAN 2 Controller	Enabled	()Disabled

■ CPU Configuration サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Advanced CPU settings Module Version:XX.XX		AMI BIOSのCPUコードの版数を表示
C1E Support	Disabled	() Enabled
Hardware Prefetcher	Enabled	() Disabled
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled	() Disabled
Vanderpool Technology	Disabled	() Enabled
Execute Disable Bit	Disabled	() Enabled
Intel(R) SpeedStep(tm) tech.	Disabled	() Maximum Speed () Minimum Speed () Automatic
Intel(R) C-STATE tech.	Disabled	() Enabled

B.3 Security メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Security Settings		
Supervisor Password	Not Installed	管理者用パスワードが設定されているかどうかを表示
User Password	Not Installed	ユーザ用パスワードが設定されているかどうかを表示
Change Supervisor Password		管理者用パスワードを入力
Change User Password		ユーザ用パスワードを入力
Clear User Password* ¹		[Enter]キー入力でユーザ用パスワードを消去
Password Check* ²	Setup	() Always
Supervisor Password Lock* ²	Standard	() Extended

*1:ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

*2:管理者用パスワードまたは、ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

B.4 Server メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Server Configuration		
Post Errors	Enabled	() Disabled
> ASR&R		■ ASR&Rサブメニューへ
> CPU Status		■ CPU Statusサブメニューへ
> Memory Status		■ Memory Statusサブメニューへ
> Console Redirection		■ Console Redirectionサブメニューへ
> System Information		■ System Informationサブメニューへ

■ ASR&R サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
ASR&R		
OS Boot Watchdog Timer	Disabled	() Enabled
Timer Count Down Value* ¹	10 Minutes	() 2 Minutes () 5 Minutes () 15 Minutes () 20 Minutes () 30 Minutes () 60 Minutes () 100 Minutes
Timer Count Action* ¹	Reset	() No Action () Power Off () Power Cycle
Boot Retry Counter	Retry 3 Times	() No Retry () Retry 1 Time () Retry 2 Times () Retry 4 Times () Retry 5 Times () Retry 6 Times () Retry 7 Times
ASR&R Boot Delay(Minute)	2	() 0~30の数字を入力
After Power Failure	Last State	() Stay Off () Power On

*1: OS Boot Watchdog TimerをEnabled設定時に表示される項目

■ CPU Status サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CPU Status		
<hr/>		
CPU1 Status:	Enabled	() Disabled () Failed* ¹ () Empty* ²
CPU2 Status:	Enabled	() Disabled () Failed* ¹ () Empty* ²
Hyper Threading Technology	Disabled	() Enabled

*1 CPU IERR発生時に表示される設定値。Enabledへの変更のみ可能

*2 CPU未搭載時に表示される設定値

■ Memory Status サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Memory Status		
<hr/>		
Memory Mirror	Disabled	() Mirror
DIMM 1,2	Enabled	() Disabled
DIMM 3,4	Enabled	() Disabled
DIMM 5,6	Enabled	() Disabled
DIMM 7,8	Enabled	() Disabled

■ Console Redirection サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Remote Access type and Parameters		
<hr/>		
Com Port Address	On-board COM A	() Disabled
Protocol	ANSI	() VT100 () VT-UTF8 () VT100+
Flow Control	XON/XOFF	
Mode	Enhanced	() Standard

■ System Information サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Information		
<hr/>		
Manufacturer:	****	搭載しているCPUベンダ名を表示
Brand String :	**** * * * * *	搭載しているCPU名称および周波数を表示
Frequency :	n.nnGHz	CPU周波数を表示
FSB Speed :	nnnMHz	FSB周波数を表示
Stepping :	***	CPUのステッピングを表示
Cache L1 :	nn KB	CPUの1次キャッシュサイズを表示
Cache L2 :	nnnn KB	CPUの2次キャッシュサイズを表示
On Board LAN1 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN1のMACアドレスを表示
On Board LAN2 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN2のMACアドレスを表示

B.5 Boot メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Settings		
<hr/>		
Bootup Num-Lock	On	() Off
> Boot Device Priority		■ Boot Device Priorityサブメニューへ
> Hard Disk Drives * ¹		■ Hard Disk Drivesサブメニューへ
> Removable Drives * ¹		■ Removable Drivesサブメニューへ
> CD/DVD Drives * ¹		■ CD/DVD Drivesサブメニューへ

*1: デバイスを接続している時に表示される項目

■ Boot Device Priority サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Device Priority		(ブート順を記入)
1st Boot Device	USB:Y-E USB FDU	()USB:Y-E USB FDU
2nd Boot Device	USB:GENERIC CDR***	()USB: Virtual Floppy* ¹
3rd Boot Device	SCSI:#C40 ID00 LUN	()USB:GENERIC CDR***
4th Boot Device	Network:MBA v*.*.*	()USB:USB* ²
5th Boot Device	Network:MBA v*.*.*	()SCSI:#C40 ID00 LUN
		()SCSI:#C40 ID01 LUN
		()Network:MBA v*.*.*
		()Network:MBA v*.*.*
		()その他: _____

※設定値には、各サブメニュー(Hard Disk Drives, Removable Drives, CD/DVD Drives)の1st Deviceに設定されているデバイス名が表示される。

*1:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

*2:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

■ Hard Disk Drives サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Hard Disk Drives		(ブート順を記入)
1st Device* ¹	SCSI:#C40 ID00 LUN	()Disabled
		()SCSI:#C40 ID01 LUN
2nd Device* ¹	SCSI:#C40 ID01 LUN	()Disabled
		()SCSI:#C40 ID00 LUN

*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

■ Removable Drives サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Removable Drives		(ブート順を記入)
1st Device* ¹	USB:Y-E USB FDU	()Disabled ()USB: Virtual Floppy* ²
2nd Device* ¹	USB: Virtual Floppy * ²	()Disabled ()USB:Y-E USB FDU

*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

*2:高性能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

■ CD/DVD Drives サブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CD/DVD Drives		(ブート順を記入)
1st Device* ¹	USB:GENERIC CDR***	()Disabled ()USB:USB* ²
2nd Device* ¹	USB:USB * ²	()Disabled ()USB:GENERIC CDR***

*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

*2:高性能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

C RAID 設計シート

RAID 構成（アレイ構成）における、ロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

■ ロジカルドライブの定義

	HDD搭載 スロット / ベイ	HDD型名	HDD容量	ロジカルドライブ容量
(例)	0	PG-HDB75A	73.4GB	34464MB
(例)	1	PG-HDB75A	73.4GB	
	0			
	1			

D デザインシート

ServerStart を使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、と、セットアップ作業がスムーズに行えます。

D.1 RAID/ ディスクウィザード

設定項目		選択項目
		<input type="checkbox"/> ディスクの表示 <input type="checkbox"/> RAIDコントローラの表示 (RAIDの構成を指定することができます)
コントローラ		<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE
RAIDを選択した時		
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
既存のアレイ		<input type="checkbox"/> 既存のRAIDアレイを削除する
RAIDコントローラ		
コントローラ番号		
構成モード: 手動のとき		RAIDレベル
		ディスク数
ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
	パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
	ボリュームラベル	
	ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
	パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB
	クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	パーティションの利用形態	
	<input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data	

D.2 OS インストールウィザード (Windows 2003)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	Windows Server 2003/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition SP1 適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1 適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 x64/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト=MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
オペレーティングシステムのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
R2コンポーネントをインストールする場合	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする
R2コンポーネントのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト=(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト=¥winnt)

(続く)

設定項目	選択項目
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	() - - - - (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	() 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200
リフレッシュレート	() 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100
画面の色	() 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット)
ネットワークプロトコル	
インストール方法	() 自動インストール () ドライバのみインストール
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)	
アダプタ1	接続名
	このアダプタにバインドするプロトコル
	DHCPを使用する(TCP/IP 選択時)
	IPアドレス
	サブネットマスク
	デフォルトゲートウェイ
	IPアドレス(追加)
	サブネットマスク(追加)
	デフォルトゲートウェイ(追加)
	DNSドメイン名
	DNSサーバアドレス
	WINSを使用する
	WINSサーバアドレス
	NetBIOSオプション
	NWIPX選択時のみ
	内部ネットワーク番号
	ネットワーク番号
	フレームの種類

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

D デザインシート

設定項目		選択項目
ネットワークプロトコル(続き)		
アダプタ2を使用しない	接続名	
	このアダプタにバインドするプロトコル	() TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	() 使用する
	IPアドレス	
	サブネットマスク	
	デフォルトゲートウェイ	
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	() 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	() NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
内部ネットワーク番号	0x	
ネットワーク番号	0x	
フレームの種類		

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
R2	R2コンポーネント
R2コンポーネントをインストールする時のみ	
Active Directoryサービス	<input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode (ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> Windows NTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 () ポリシーファイルのパス () <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 () DNSホスト名 ()
分散ファイル システム	<input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス
ファイルサーバの管理	<input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理
NFS用Microsoftサービス	<input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー
UNIX用ID管理	<input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー
Windows SharePoint Services	<input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDSのインストールディレクトリ () ログファイルのフルパス ()
追加コンポーネント	<input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム
アンインストール コンポーネント	<input type="checkbox"/> ユーザインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理コンソールのファイルセットのアンインストール

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント(続き)	
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルトー\Inetpub\Ftproot)
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルトー\Inetsrv\WWWroot)
ターミナルサーバーのプロパティ(ターミナルサーバー選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windows インターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

D デザインシート

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	() インストールする
Active Directoryの種別	() 新しいフォレストにドメインを作成する () 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする () 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する () 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	() 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

D.3 OS ウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	<input type="checkbox"/> Windows 2000 Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Server SP4 適用済み <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server <input type="checkbox"/> Windows 2000 Advanced Server SP4 適用済み
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> インストール中に指定する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	() — — — —
画面の設定	
画面の領域	<input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200
リフレッシュレート	<input type="checkbox"/> 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100
画面の色	<input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット)

(続く)

D デザインシート

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ2	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet II <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	() インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	() (IISの) 共通コンポーネント () (IISの) オンラインヘルプ () FTP (File Transfer Protocol) サーバ () インターネット サービス マネージャ(HTML) () インターネット インフォメーション サービス スナップ イン () NNTP Service () SMTP Service () WWW(World Wide Web) サーバー () リモート インストール サービス () リモート記憶域 () ターミナル サービス () ターミナル サービス ライセンス () ターミナル サービス クライアントクリエータファイル () インデックス サービス () COM インターネット サービス プロキシ () FrontPage 2000 Server Extensions () 証明書サービス () 証明書サービスWEB登録のサポート () 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルトー\Inetpub\Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルトー\Inetsrv\WWWroot)
通信	() ハイパーターミナル () ダイアラ () チャット () メッセージキューサービス () そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	() CDプレーヤー () メディアプレーヤー () ユーティピアサウンド設定 () サウンドレコーダー () ボリュームコントロール () サンプルサウンド
アクセサリ	() ユーザ補助の設定ウィザード () 文字コード表 () 電卓 () ペイント () ワードパッド () ドキュメントテンプレート () スクリプトデバッグ () オブジェクトパッケージ () デスクトップの壁紙 () マウスポインタ
ゲーム	() フリーセル () マインスイーパー () ビンボール () ソリティア
サービス	
サービス	() 簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP) () ドメインネームシステム(DNS) () 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) () Windows インターネットネームサービス(WINS) () 簡易TCP/IPサービス () ネットワーク モニタ ツール () インターネット認証サービス () Site Server ILS サービス () UNIX用印刷サービス () Macintosh用印刷サービス () 接続マネージャコンポーネント () Macintosh用ファイルサービス

(続く)

D デザインシート

設定項目	選択項目
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定 (DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> ドメインツリーの新しいフォレストを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	<input type="checkbox"/> 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する (選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する (選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

D.4 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Fujitsu Server View/HRM/REMCS <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Tape Maintenance Advisor <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows 2000 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> RAID 管理ツール <input type="checkbox"/> Broadcom Advanced Control Suite(BACS)
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

E 障害連絡シート

モデル名・型名	<input type="checkbox"/> PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード(PG)		
OS			
設置環境			
LAN・WAN環境			
発生日時			
現象	何をしているときに何が起きたか。 画面にどのようなメッセージが表示されたか。		
		添付資料	有・無

オプション構成および設定内容は、本書のコンフィグレーションシートを使用してください。

PRIMERGY BX620 S3 サーバブレード

環境設定シート
B7FH-4411-01 Z0-00

発行日 2006 年 7 月
発行責任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。