


PRIMERGY

BX620 S4 サーバブレード

CA92276-5843-01



環境設定シート


FUJITSU

本書の読み方

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。

C RAID 設計シート

RAID 構成 (アレイ構成) における、ロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

D デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

E 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
PRIMERGY BX600	本サーバ、またはサーバ (ブレードサーバ全体を指します)	
PRIMERGY BX600 S3 シャーシ	シャーシ	
PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード	サーバブレード	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	Windows 2003
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise Edition	Windows Server 2003 , Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 , Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 , Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server	Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server	
Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack	SP	
Microsoft® Windows® 2000 Service Pack		

商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

目 次

A	ハードウェア構成シート	4
A.1	ハードウェア構成	4
B	BIOSセットアップユーティリティ設定シート	5
B.1	Main メニュー	5
B.2	Advanced メニュー	6
B.3	Security メニュー	8
B.4	Server メニュー	9
B.5	Boot メニュー	11
C	RAID設定シート	14
C.1	Integrated Mirroring SAS の場合	14
D	デザインシート	15
D.1	RAID/ディスクウィザード	15
D.2	OSインストールウィザード (Windows 2003)	16
D.3	アプリケーションウィザード	23
E	障害連絡シート	24

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
 選択構成箇所については、選択した構成の()内に ☒ を付けておきます。

A.1 ハードウェア構成

シャーシの搭載スロット()

CPU

搭載タイプ	搭載個数
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5110(1.6GHz/4MB)	1個(*) 2個
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5130(2.0GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5148(2.33GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5160(3.0GHz/4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ E5310(1.60GHz/2x4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ L5320(1.86GHz/2x4MB)	
<input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ X5355(2.66GHz/2x4MB)	

*)全モデルでソケット0にCPUを搭載

メモリ

搭載スロット位置	メモリ
メモリスロット1	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット2	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット3	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット4	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット5	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット6	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット7	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB
メモリスロット8	(*) 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB

*) 全モデルで512MBをメモリスロット1と2に搭載済み(カスタムメイドサービスをご利用の場合を除きます)

ハードディスク

搭載位置	搭載内蔵ハードディスクユニット
ベイ1	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB
ベイ2	<input type="checkbox"/> 73.4GB <input type="checkbox"/> 146.8GB

拡張ボード

搭載拡張ボード
<input type="checkbox"/> ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD102)
<input type="checkbox"/> ファイバーチャネル拡張ボード(PG-FCD201)
<input type="checkbox"/> LAN拡張ボード(PG-LND201)

拡張カード

搭載拡張カード
<input type="checkbox"/> 拡張スロットモジュール (PGBCS103)
<input type="checkbox"/> 拡張スロットモジュール (PGBCS104)
<input type="checkbox"/> SCSIカード (PG-1301L)
<input type="checkbox"/> LANカード (PG-2861L)

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
サーバブレードの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に ☒ を付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に ☒ を付けてください。

なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

POINT

▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、[F2] キーを押してください。

POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

Press F2 to run Setup
Press F12 for BBS POPUP

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、
[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押して、システムを再起動してください。

B.1 Main メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Overview		
<hr/>		
AMIBIOS		
Version	nn.nn.nn	AMI BIOSバージョンを表示
Build Date	MM/DD/YY	AMI BIOSを作成した日付を表示
BIOS Version	nnnn	BIOSバージョンを表示
BMC F/W Version	nnnn	BMC F/Wバージョンを表示
System Time *1	HH:MM:SS	現在の時刻を表示 / 入力
System Date *1	*** MM/DD/YYYY	現在の日付を表示 / 入力
Size	nnnnMB	搭載しているメモリ容量を表示

*1:Sync RTC with Mgmt. BladeがDisabled設定時に入力可能

B.2 Advanced メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Advanced Settings		
Reset Configuration Data	No	() Yes
> Peripheral Configuration		Peripheral Configurationサブメニューへ
> PCI Configuration		PCI Configurationサブメニューへ
> CPU Configuration		CPU Configurationサブメニューへ

Peripheral Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Peripheral Configuration		
Serial 1		
Serial Port1 Address	3F8/IRQ4	() Disabled () 2F8/IRQ3 () 3E8/IRQ4 () 2E8/IRQ3
> USB Configuration		USB Configurationサブメニューへ

USB Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
USB Configuration		
Module Version	X.XX.X-XX.X	AMI BIOSのUSBコードの版数を表示
USB Devices Enabled :	None	接続しているUSBデバイスの数を表示
USB Functions	4 USB Ports	() Disabled
USB 2.0 Controller	Enabled	() Disabled
Legacy USB Support	Auto	() Disabled () Enabled
> USB Mass Storage Device Configuration *1		USB Mass Storage Device Configuration サブメニューへ

*1:USBデバイスを接続している時に表示される項目

USB Mass Storage Device Configurationサブメニュー

設定項目	ご購入時設定	設定値
USB Mass Storage Device Configuration		
USB Mass Storage Reset Delay *1	20Sec	()10Sec ()30Sec ()40Sec
Device #1 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM
Device #2 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM
Device #3 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM
Device #4 *1	XXXXXXXX	接続しているUSBデバイスを表示
Emulation Type *1	Auto	()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM

*1:接続しているUSBデバイスの台数分表示される項目

PCI Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI Configuration		
Onboard Disk OPROM	Enabled	()Disabled
Onboard LAN 1 OPROM	Enabled	()Disabled
Onboard LAN 2 OPROM	Disabled	()Enabled
Onboard LAN 3 OPROM	Disabled	()Enabled
Onboard LAN 4 OPROM	Disabled	()Enabled
Onboard LAN 5 OPROM	Disabled	()Enabled
Onboard LAN 6 OPROM	Disabled	()Enabled
PCI slot OPROM	Disabled	()Enabled
Daughter Board OPROM	Disabled	()Enabled

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

CPU Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Advanced CPU settings Module Version:XX.XX		AMI BIOSのCPUコードの版数を表示
C1E Support *1	Disabled	()Enabled
Hardware Prefetcher	Enabled	()Disabled
Adjacent Cache Line Prefetch	Enabled	()Disabled
Vanderpool Technology *1	Disabled	()Enabled
Execute Disable Bit	Disabled	()Enabled
Intel(R) SpeedStep(tm) tech. *1	Disabled	()Maximum Speed ()Minimum Speed
Intel(R) C-STATE tech.	Disabled	()Automatic ()Enabled

*1 搭載CPUの種類によって表示されない場合があります

B.3 Security メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Security Settings		
Supervisor Password	Not Installed	管理者用パスワードが設定されているかどうかを表示
User Password	Not Installed	ユーザ用パスワードが設定されているかどうかを表示
Change Supervisor Password		管理者用パスワードを入力
Change User Password		ユーザ用パスワードを入力
Clear User Password *1		[Enter]キー入力でユーザ用パスワードを消去
Password Check *2	Setup	()Always
Supervisor Password Lock *2	Standard	()Extended

*1:ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

*2:管理者用パスワードまたは、ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

B.4 Server メニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Server Configuration		
Post Errors	Enabled	() Disabled
> ASR&R		ASR&Rサブメニューへ
> CPU Status		CPU Statusサブメニューへ
> Memory Status		Memory Statusサブメニューへ
> Console Redirection		Console Redirectionサブメニューへ
> System Information		System Informationサブメニューへ

ASR&Rサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
ASR&R		
OS Boot Watchdog Timer	Disabled	() Enabled
Timer Count Down Value *1	10 Minutes	() 2 Minutes () 5 Minutes () 15 Minutes () 20 Minutes () 30 Minutes () 60 Minutes () 100 Minutes
Timer Count Action *1	Reset	() No Action () Power Off () Power Cycle
Boot Retry Counter	Retry 3 Times	() No Retry () Retry 1 Time () Retry 2 Times () Retry 4 Times () Retry 5 Times () Retry 6 Times () Retry 7 Times
ASR&R Boot Delay(Minute)	2	() 0 ~ 30の数字を入力
After Power Failure	Last State	() Stay Off () Power On

*1:OS Boot Watchdog TimerをEnabled設定時に表示される項目

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

CPU Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CPU Status		
CPU1 Status:	Enabled	()Disabled ()Failed*1 ()Empty*2
CPU2 Status:	Enabled	()Disabled ()Failed*1 ()Empty*2
Hyper Threading Technology *3	Disabled	()Enabled

*1 CPU IERR発生時に表示される設定値。Enabledへの変更のみ可能

*2 CPU未搭載時に表示される設定値

*3 搭載CPUの種類によって表示されない場合があります

Memory Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Memory Status		
Memory Scrubbing *1	Disabled	()Enabled
Memory Mirror	Disabled	()Mirror
DIMM 1,2	Enabled	()Disabled
DIMM 3,4	Enabled	()Disabled
DIMM 5,6	Enabled	()Disabled
DIMM 7,8	Enabled	()Disabled

*1 モデルによって表示されない場合があります。

Console Redirectionサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Configure Remote Access type and Parameters		
Com Port Address	On-board COM A	()Disabled
Protocol	ANSI	()VT100 ()VT-UTF8 ()VT100+
Flow Control	XON/XOFF	
Mode	Enhanced	()Standard

System Informationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Information		
Manufacturer:	****	搭載しているCPUベンダ名を表示
Brand String :	**** * * * *	搭載しているCPU名称および周波数を表示
Frequency :	n.nnGHz	CPU周波数を表示
FSB Speed :	nnnMHz	FSB周波数を表示
Stepping :	***	CPUのステッピングを表示
Cache L1 :	nn KB	CPUの1次キャッシュサイズを表示
Cache L2 :	nnnn KB	CPUの2次キャッシュサイズを表示
On Board LAN1 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN1のMACアドレスを表示
On Board LAN2 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN2のMACアドレスを表示
On Board LAN3 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN3のMACアドレスを表示
On Board LAN4 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN4のMACアドレスを表示
On Board LAN5 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN5のMACアドレスを表示
On Board LAN6 Mac Address:	nn:nn:nn:nn:nn:nn	オンボードLAN6のMACアドレスを表示

B.5 Bootメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Settings		
Bootup Num-Lock	On	() Off
> Boot Device Priority		Boot Device Priorityサブメニューへ
> Hard Disk Drives *1		Hard Disk Drivesサブメニューへ
> Removable Drives *1		Removable Drivesサブメニューへ
> CD/DVD Drives *1		CD/DVD Drivesサブメニューへ

*1: デバイスを接続している時に表示される項目

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

Boot Device Priorityサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Device Priority		(ブート順を記入)
1st Boot Device	USB:Y-E USB FDU	()USB:Y-E USB FDU
2nd Boot Device	USB:GENERIC CDR***	()USB: Virtual Floppy *1
3rd Boot Device	SCSI:#C40 ID00 LUN	()USB:GENERIC CDR***
4th Boot Device	Network:MBA v*.*.*	()USB:USB*2
5th Boot Device	Network:MBA v*.*.*	()SCSI:#C40 ID00 LUN
		()SCSI:#C40 ID01 LUN
		()Network:MBA v*.*.*
		()Network:MBA v*.*.*
		()その他:_____

設定値には、各サブメニュー (Hard Disk Drives, Removable Drives, CD/DVD Drives) の1st Deviceに設定されているデバイス名が表示される。

*1:高性能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

*2:高性能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

Hard Disk Drivesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Hard Disk Drives		(ブート順を記入)
1st Device *1	SCSI:#C40 ID00 LUN	()Disabled ()SCSI:#C40 ID01 LUN
2nd Device *1	SCSI:#C40 ID01 LUN	()Disabled ()SCSI:#C40 ID00 LUN

*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

Removable Drivesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Removable Drives		(ブート順を記入)
1st Device*1	USB:Y-E USB FDU	()Disabled ()USB: Virtual Floppy *2
2nd Device*1	USB: Virtual Floppy *2	()Disabled ()USB:Y-E USB FDU

*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

*2:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

CD/DVD Drivesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CD/DVD Drives		(ブート順を記入)
1st Device *1	USB:GENERIC CDR***	()Disabled ()USB:USB *2
2nd Device *1	USB:USB *2	()Disabled ()USB:GENERIC CDR***

*1:接続しているデバイスの台数分表示される項目

*2:高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

C RAID設計シート

RAID構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルパック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

C.1 Integrated Mirroring SAS の場合

ロジカルドライブの定義

HDD搭載スロット / ベイ	HDD型名	HDD容量	ロジカルドライブ容量
(例) ベイ1	PG-HDB75A	73.4GB	34464 MB
(例) ベイ2	PG-HDB75A	73.4GB	34464 MB
ベイ1			
ベイ2			

D デザインシート

ServerStartを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

D.1 RAID/ディスクウィザード

設定項目		選択項目
		<input type="checkbox"/> ディスクの表示 <input type="checkbox"/> RAIDコントローラの表示 (RAIDの構成を指定することができます)
コントローラ		<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE
RAIDを選択した時		
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
既存のレイ		<input type="checkbox"/> 既存のRAIDレイを削除する
RAIDコントローラ		
コントローラ番号		
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
ディスク 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
	パーティション 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
	ボリュームラベル	
	ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
	パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB
	クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data

D.2 OSインストールウィザード (Windows 2003)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	Windows Server 2003/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 x64/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
オペレーティングシステムのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
R2コンポーネントをインストールする場合	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする
R2コンポーネントのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥ winnt)

(続く)

設定項目	選択項目
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	() — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)
画面の設定	
画面の領域	() 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200
リフレッシュレート	() 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100
画面の色	() 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット)
ネットワークプロトコル	
インストール方法	() 自動インストール () ドライバのみインストール
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)	
アダプタ1 を使用しない	接続名
	このアダプタにバインドするプロトコル
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)
	IPアドレス
	サブネットマスク
	デフォルトゲートウェイ
	IPアドレス(追加)
	サブネットマスク(追加)
	デフォルトゲートウェイ(追加)
	DNSドメイン名
	DNSサーバアドレス
	WINSを使用する
	WINSサーバアドレス
	NetBIOSオプション
	NWIPX選択時のみ
	内部ネットワーク番号
	ネットワーク番号
	フレームの種類

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

D デザインシート

設定項目		選択項目		
ネットワークプロトコル(続き)				
アダプタ2 を使用しない	接続名			
	このアダプタにバインドするプロトコル		() TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		() 使用する	
	D H C P	IPアドレス		
		サブネットマスク		
		デフォルトゲートウェイ		
		IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
		サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
		デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
		DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
		DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
		WINSを使用する	() 使用する	
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)		
	NetBIOSオプション		() NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない	
	NWIPX選択時のみ			
	内部ネットワーク番号	0x		
	ネットワーク番号	0x		
	フレームの種類			

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
R2	R2コンポーネント
R2コンポーネントをインストールする時のみ	
Active Directoryサービス	<input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode(ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 () ポリシーファイルのパス () <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 () DNSホスト名 ()
分散ファイル システム	<input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス
ファイルサーバの管理	<input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理
NFS用Microsoftサービス	<input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー
UNIX用ID管理	<input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー
Windows SharePoint Services	<input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ () ログファイルのフルパス ()
追加コンポーネント	<input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム
アンインストールコンポーネント	<input type="checkbox"/> ユーザインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバマネジメントコンソールのファイルセットのアンインストール

(続く)

D デザインシート

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント(続き)	
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト—\Inetpub\Ftproot)
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト—\Inetsrv\WWWroot)
ターミナルサーバーのプロパティ(ターミナルサーバー選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス (WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細 (SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット

(続く)

D デザインシート

設定項目	選択項目
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

D.3 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> HRM/server <input type="checkbox"/> REMCSエージェント <input type="checkbox"/> ServerView Console <input type="checkbox"/> ServerView Agent <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> RAID管理ツール <input type="checkbox"/> Broadcom Advanced Control Suite(BACS) <input type="checkbox"/> Intel(R) PROSet
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

24

PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード

環境設定シート
CA92276-5843-01

発 行 日 2007 年 5 月
発 行 責 任 富士通株式会社

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。

FUJITSU