


PRIMERGY

BX620 S4 サーバブレード

CA92276-8330-01



環境設定シート

FUJITSU

本書の読み方

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成と各種セットアップの設定値を記録しておきます。

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。

C RAID 設計シート

RAID 構成(アレイ構成)における、ロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

D デザインシート

ソフトウェアの設定を記録しておきます。

E 障害連絡シート

障害が発生した場合にサーバの状態を記入します

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

| 製品名称 | 本文中の表記 | |
|---|--|--------------|
| PRIMERGY BX600 | 本サーバ、またはサーバ (ブレードサーバ全体を指します) | |
| PRIMERGY BX600 S3 シャーシ | シャーシ | |
| PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード | サーバブレード | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition | Windows Server 2003 R2, Standard Edition | Windows 2003 |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition | Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise Edition | Windows Server 2003 , Enterprise Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition | Windows Server 2003, Standard Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition | Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 R2 , Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition | Windows Server 2003, Standard x64 Edition | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise x64 Edition | Windows Server 2003 , Enterprise x64 Edition | |
| Microsoft® Windows® 2000 Server | Windows 2000 Server | Windows 2000 |
| Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server | Windows 2000 Advanced Server | |
| Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack | SP | |
| Microsoft® Windows® 2000 Service Pack | | |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Standard | Windows Server 2008 Standard | Windows 2008 |
| Microsoft® Windows Server® 2008 Enterprise | Windows Server 2008 Enterprise | |

■ 商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Intel、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

Copyright FUJITSU LIMITED 2008

目 次

| | |
|--|----|
| A ハードウェア構成シート | 4 |
| A.1 ハードウェア構成 | 4 |
| B BIOSセットアップユーティリティ設定シート | 6 |
| B.1 Main メニュー | 6 |
| B.2 Advanced メニュー | 7 |
| B.3 Security メニュー | 9 |
| B.4 Server メニュー | 9 |
| B.5 Boot メニュー | 11 |
| C RAID設定シート | 13 |
| C.1 Integrated Mirroring SAS の場合 | 13 |
| C.2 MegaRAID SAS 8880EM2 の場合 | 14 |
| D デザインシート | 16 |
| D.1 RAID/ディスクウィザード | 16 |
| D.2 OSインストールウィザード (Windows 2003) | 17 |
| D.3 OSインストールウィザード (Windows 2008) | 22 |
| D.4 アプリケーションウィザード | 24 |
| E 障害連絡シート | 25 |

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
 選択構成箇所については、選択した構成の()内に ☒ を付けておきます。
 尚、本書に記載されていない、本サーバで新規にサポートされた製品をご使用の場合は、空欄部分に情報を記載ください。

A.1 ハードウェア構成

シャーシの搭載スロット()

■CPU

| 搭載タイプ | 搭載個数 |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ E5205 (1.86GHz/6MB) | <input type="checkbox"/> 1個(*) <input type="checkbox"/> 2個 |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ X5260 (3.33GHz/6MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ X5270 (3.50GHz/6MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ E5405 (2GHz/12MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ E5420 (2.5GHz/12MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ X5460 (3.16GHz/12MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ X5470 (3.33GHz/12MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ 5148 (2.33GHz/4MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ L5320 (1.86GHz/2x4MB) | |
| <input type="checkbox"/> Xeon® プロセッサ L5410 (2.33GHz/12MB) | |
| <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | |

(*)全モデルでソケット0にCPUを搭載

■メモリ

| 搭載スロット位置 | メモリ |
|----------|---|
| メモリスロット1 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット2 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット3 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット4 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット5 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット6 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット7 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |
| メモリスロット8 | <input type="checkbox"/> 512MB <input type="checkbox"/> 1GB <input type="checkbox"/> 2GB <input type="checkbox"/> 4GB |

■ハードディスク

●サーバブレード 内蔵ハードディスク

| 搭載位置 | 搭載内蔵ハードディスクユニット |
|------|--|
| ベイ1 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |
| ベイ2 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |

●ストレージブレード 内蔵ハードディスク

| 搭載位置 | 搭載内蔵ハードディスクユニット |
|------|--|
| ベイ0 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |
| ベイ1 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |
| ベイ2 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |
| ベイ3 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |
| ベイ4 | () 73.4GB/10Krpm () 73.4GB/15Krpm () 146.8GB/10Krpm |

※ サーバブレードにストレージブレードを接続したときに記入します。

■拡張ボード

| 搭載拡張ボード |
|--------------------------------|
| () ファイバーチャネル拡張ボード (PG-FCD102) |
| () ファイバーチャネル拡張ボード (PG-FCD201) |
| () LAN拡張ボード (PG-LND201) |
| () |

■拡張カード

| 搭載拡張カード |
|--------------------------------|
| () 拡張スロットモジュール (PGBCS103) |
| () 拡張スロットモジュール (PGBCS104) |
| () SCSIカード (PG-1301L) |
| () LANカード (PG-2861L) |
| () SASアレイコントローラカード (PG-248EL) |
| () SASアレイコントローラカード (PG-248FL) |
| () SASアレイコントローラカード (PG-248GL) |
| () |
| () |

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。
サーバブレードの台数に応じて、次の表をコピーして記録してください。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に ☐ を付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。
設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に ☐ を付けてください。

なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

POINT

- ▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。
POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、【F2】キーを押してください。
POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

Press F2 to run Setup
Press F12 for BBS POPUP

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、
【Ctrl】+【Alt】+【Del】キーを押して、システムを再起動してください。

B.1 Main メニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------------|----------------|--------------------|
| System Overview | | |
| AMIBIOS | | |
| Version | nn.nn.nn | AMI BIOSバージョンを表示 |
| Build Date | MM/DD/YY | AMI BIOSを作成した日付を表示 |
| BIOS Version | nnnn | BIOSバージョンを表示 |
| BMC F/W Version | nnnn | BMC F/Wバージョンを表示 |
| System Time *1 | HH:MM:SS | 現在の時刻を表示／入力 |
| System Date *1 | *** MM/DD/YYYY | 現在の日付を表示／入力 |
| Sync RTC with Mgmt, Blade | Enabled | ()Disabled |
| Size | nnnnMB | 搭載しているメモリ容量を表示 |

*1:Sync RTC with Mgmt. BladeがDisabled設定時に入力可能

B.2 Advanced メニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------------|--------|-----------------------------------|
| Advanced Settings | | |
| Reset Configuration Data | No | () Yes |
| > Peripheral Configuration | | ■ Peripheral Configurationサブメニューへ |
| > PCI Configuration | | ■ PCI Configurationサブメニューへ |
| > CPU Configuration | | ■ CPU Configurationサブメニューへ |

■ Peripheral Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------------------|----------|--|
| Peripheral Configuration | | |
| Serial 1 | | |
| Serial Port1 Address | 3F8/IRQ4 | () Disabled () 2F8/IRQ3 () 3E8/IRQ4 () 2E8/IRQ3 |
| > USB Configuration | | ■ USB Configurationサブメニューへ |

■ USB Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--|-------------|--|
| USB Configuration | | |
| Module Version | X.XX.X-XX.X | AMI BIOSのUSBコードの版数を表示 |
| USB Devices Enabled : | None | 接続しているUSBデバイスの数を表示 |
| USB Functions | 4 USB Ports | () Disabled |
| USB 2.0 Controller | Enabled | () Disabled |
| Legacy USB Support | Auto | () Disabled () Enabled |
| > USB Mass Storage Device Configuration *1 | | ■ USB Mass Storage Device Configurationサブメニューへ |

*1:USBデバイスを接続している時に表示される項目

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

■USB Mass Storage Device Configurationサブメニュー

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------------------------|----------|--|
| USB Mass Storage Device Configuration | | |
| USB Mass Storage Reset Delay *1 | 20Sec | ()10Sec ()30Sec ()40Sec |
| Device #1 *1 | XXXXXXXX | 接続しているUSBデバイスを表示 |
| Emulation Type *1 | Auto | ()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM |
| Device #2 *1 | XXXXXXXX | 接続しているUSBデバイスを表示 |
| Emulation Type *1 | Auto | ()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM |
| Device #3 *1 | XXXXXXXX | 接続しているUSBデバイスを表示 |
| Emulation Type *1 | Auto | ()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM |
| Device #4 *1 | XXXXXXXX | 接続しているUSBデバイスを表示 |
| Emulation Type *1 | Auto | ()Floppy ()Forced FDD ()Hard Disk ()CDROM |

*1:接続しているUSBデバイスの台数分表示される項目

■PCI Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------|----------|-------------|
| PCI Configuration | | |
| Onboard Disk OPROM | Enabled | ()Disabled |
| Onboard LAN 1 OPROM | Enabled | ()Disabled |
| Onboard LAN 2 OPROM | Disabled | ()Enabled |
| Onboard LAN 3 OPROM | Disabled | ()Enabled |
| Onboard LAN 4 OPROM | Disabled | ()Enabled |
| Onboard LAN 5 OPROM | Disabled | ()Enabled |
| Onboard LAN 6 OPROM | Disabled | ()Enabled |
| PCI slot OPROM | Disabled | ()Enabled |
| Daughter Board OPROM | Disabled | ()Enabled |

■CPU Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------------------|----------|---|
| Configure Advanced CPU settings | | |
| Module Version:XX.XX | | AMI BIOSのCPUコードの版数を表示 |
| C1E Support *1 | Disabled | ()Enabled |
| Hardware Prefetcher | Enabled | ()Disabled |
| Adjacent Cache Line Prefetch | Enabled | ()Disabled |
| Vanderpool Technology *1 | Disabled | ()Enabled |
| Execute Disable Bit | Disabled | ()Enabled |
| Intel(R) SpeedStep(tm) tech. *1 | Disabled | ()Maximum Speed ()Minimum Speed ()Automatic |
| Intel(R) C-STATE tech. | Disabled | ()Enabled |

*1:搭載CPUの種類によって表示されない場合があります

B.3 Security メニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------------|---------------|--------------------------|
| Security Settings | | |
| Supervisor Password | Not Installed | 管理者用パスワードが設定されているかどうかを表示 |
| User Password | Not Installed | ユーザ用パスワードが設定されているかどうかを表示 |
| Change Supervisor Password | | 管理者用パスワードを入力 |
| Change User Password | | ユーザ用パスワードを入力 |
| Clear User Password *1 | | [Enter]キー入力でユーザ用パスワードを消去 |
| Password Check *2 | Setup | () Always |
| Supervisor Password Lock *2 | Standard | () Extended |

*1: ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

*2: 管理者用パスワードまたは、ユーザ用パスワードの設定時に表示される項目

B.4 Server メニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|-----------------------------|---------|------------------------------|
| Server Configuration | | |
| Post Errors | Enabled | () Disabled |
| > ASR&R | | ■ ASR&Rサブメニューへ |
| > CPU Status | | ■ CPU Statusサブメニューへ |
| > Memory Status | | ■ Memory Statusサブメニューへ |
| > Console Redirection | | ■ Console Redirectionサブメニューへ |
| > System Information | | ■ System Informationサブメニューへ |

■ ASR&Rサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------------------|---------------|---|
| ASR&R | | |
| OS Boot Watchdog Timer | Disabled | () Enabled |
| Timer Count Down Value *1 | 10 Minutes | () 2 Minutes () 5 Minutes () 15 Minutes () 20 Minutes () 30 Minutes () 60 Minutes () 100 Minutes |
| Timer Count Action *1 | Reset | () No Action () Power Off () Power Cycle |
| Boot Retry Counter | Retry 3 Times | () No Retry () Retry 1 Time () Retry 2 Times () Retry 4 Times () Retry 5 Times () Retry 6 Times () Retry 7 Times |
| ASR&R Boot Delay(Minute) | 2 | () 0~30の数字を入力 |
| After Power Failure | Last State | () Stay Off () Power On |

*1: OS Boot Watchdog TimerをEnabled設定時に表示される項目

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

■ CPU Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|--------------|---------|---------------------------------------|
| CPU Status | | |
| CPU1 Status: | Enabled | () Disabled () Failed*1 () Empty*2 |
| CPU2 Status: | Enabled | () Disabled () Failed*1 () Empty*2 |

*1: CPU IERR発生時に表示される設定値。Enabledへの変更のみ可能

*2: CPU未搭載時に表示される設定値

■ Memory Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------|----------|--------------|
| Memory Status | | |
| Memory Scrubbing | Enabled | () Disabled |
| Memory Mirror | Disabled | () Mirror |
| DIMM 1,2 | Enabled | () Disabled |
| DIMM 3,4 | Enabled | () Disabled |
| DIMM 5,6 | Enabled | () Disabled |
| DIMM 7,8 | Enabled | () Disabled |

■ Console Redirectionサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---|----------------|----------------------------------|
| Configure Remote Access type and Parameters | | |
| Com Port Address | On-board COM A | () Disabled |
| Protocol | ANSI | () VT100 () VT-UTF8 () VT100+ |
| Flow Control | XON/XOFF | |
| Mode | Standard | () Enhanced |

■ System Informationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------------|-------------------|----------------------|
| System Information | | |
| Manufacturer: | **** | 搭載しているCPUベンダ名を表示 |
| Brand String : | **** * * * * | 搭載しているCPU名称および周波数を表示 |
| Frequency : | n.nnGHz | CPU周波数を表示 |
| FSB Speed : | nnnMHz | FSB周波数を表示 |
| Stepping : | *** | CPUのステッピングを表示 |
| Cache L1 : | nn KB | CPUの1次キャッシュサイズを表示 |
| Cache L2 : | nnnn KB | CPUの2次キャッシュサイズを表示 |
| On Board LAN1 Mac Address: | nn:nn:nn:nn:nn:nn | オンボードLAN1のMACアドレスを表示 |
| On Board LAN2 Mac Address: | nn:nn:nn:nn:nn:nn | オンボードLAN2のMACアドレスを表示 |
| On Board LAN3 Mac Address: | nn:nn:nn:nn:nn:nn | オンボードLAN3のMACアドレスを表示 |
| On Board LAN4 Mac Address: | nn:nn:nn:nn:nn:nn | オンボードLAN4のMACアドレスを表示 |
| On Board LAN5 Mac Address: | nn:nn:nn:nn:nn:nn | オンボードLAN5のMACアドレスを表示 |
| On Board LAN6 Mac Address: | nn:nn:nn:nn:nn:nn | オンボードLAN6のMACアドレスを表示 |

B.5 Boot メニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------------|--------|-------------------------------|
| Boot Settings | | |
| Bootup Num-Lock | On | () Off |
| > Boot Device Priority | | ■ Boot Device Priorityサブメニューへ |
| > Hard Disk Drives *1 | | ■ Hard Disk Drivesサブメニューへ |
| > Removable Drives *1 | | ■ Removable Drivesサブメニューへ |
| > CD/DVD Drives *1 | | ■ CD/DVD Drivesサブメニューへ |

*1: デバイスを接続している時に表示される項目

■ Boot Device Priorityサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|----------------------|--------------------|----------------------------|
| Boot Device Priority | | |
| (ブート順を記入) | | |
| 1st Boot Device | USB:Y-E USB FDU | () USB:Y-E USB FDU |
| 2nd Boot Device | USB:GENERIC CDR*** | () USB: Virtual Floppy *1 |
| 3rd Boot Device | SCSI:#C40 ID00 LUN | () USB:GENERIC CDR*** |
| 4th Boot Device | Network:MBA v*.*.* | () USB:USB*2 |
| 5th Boot Device | Network:MBA v*.*.* | () SCSI:#C40 ID00 LUN |
| | | () SCSI:#C40 ID01 LUN |
| | | () Network:MBA v*.*.* |
| | | () Network:MBA v*.*.* |
| | | () その他: _____ |

※設定値には、各サブメニュー(Hard Disk Drives, Removable Drives, CD/DVD Drives)の1st Deviceに設定されているデバイス名が表示される。

*1: 高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

*2: 高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

■ Hard Disk Drivesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------|---------------------|--------------------------------------|
| Hard Disk Drives | | (ブート順を記入) |
| 1st Device *1 | SCSI: #C40 ID00 LUN | () Disabled () SCSI: #C40 ID01 LUN |
| 2nd Device *1 | SCSI: #C40 ID01 LUN | () Disabled () SCSI: #C40 ID00 LUN |

*1: 接続しているデバイスの台数分表示される項目

■ Removable Drivesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|------------------|------------------------|---|
| Removable Drives | | (ブート順を記入) |
| 1st Device*1 | USB: Y-E USB FDU | () Disabled () USB: Virtual Floppy *2 |
| 2nd Device*1 | USB: Virtual Floppy *2 | () Disabled () USB: Y-E USB FDU |

*1: 接続しているデバイスの台数分表示される項目

*2: 高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのフロッピーディスクドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

■ CD/DVD Drivesサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

| 設定項目 | ご購入時設定 | 設定値 |
|---------------|---------------------|---|
| CD/DVD Drives | | (ブート順を記入) |
| 1st Device *1 | USB: GENERIC CDR*** | () Disabled () USB: USB *2 |
| 2nd Device *1 | USB: USB *2 | () Disabled () USB: GENERIC CDR*** |

*1: 接続しているデバイスの台数分表示される項目

*2: 高機能KVMモジュールを経由して接続しているクライアントコンピュータのCD-ROMドライブをエミュレーション接続している場合に表示される項目

C RAID設計シート

RAID構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルパック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

C.1 Integrated Mirroring SAS の場合

■ロジカルドライブの定義

| HDD搭載スロット / ベイ | HDD型名 | HDD容量 | ロジカルドライブ容量 |
|----------------|-----------|--------|------------|
| (例) ベイ1 | PG-HDB75A | 73.4GB | 34464 MB |
| (例) ベイ2 | PG-HDB75A | 73.4GB | 34464 MB |
| ベイ1 | | | |
| ベイ2 | | | |

C.2 MegaRAID SAS 8880EM2 の場合

■ディスクグループの定義

搭載PCIスロット:()

| HDD搭載 スロット / ベイ | HDD型名 | HDD容量 | ディスクグループ / スペアディスク * |
|--------------------|-----------|--------|---|
| (例) ベイ 0 | PG-HDB75A | 73.4GB | (<input checked="" type="checkbox"/>)ディスクグループ [0] ()スペアディスク |
| (例) ベイ 1 | PG-HDB75A | 73.4GB | (<input checked="" type="checkbox"/>)ディスクグループ [0] ()スペアディスク |
| ベイ 0 | | | ()ディスクグループ [] ()スペアディスク |
| ベイ 1 | | | ()ディスクグループ [] ()スペアディスク |
| ベイ 2 | | | ()ディスクグループ [] ()スペアディスク |
| ベイ 3 | | | ()ディスクグループ [] ()スペアディスク |
| ベイ 4 | | | ()ディスクグループ [] ()スペアディスク |

*: ハードディスクをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入し、およびディスクグループ番号を[]内に記入してください。なお、ディスクグループ番号は、定義した順に0、1、2…というように割り当てられます。ハードディスクをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

■ロジカルドライブの定義

搭載PCIスロット:()

| ロジカルドライブ番号 (LD No.)*1 | 作成先のフィジカルバック 番号(DG No.)*2 | RAIDレベル*3 | ロジカルドライブ 容量 | ライトポリシー |
|--------------------------|------------------------------|--|----------------|-------------------------------------|
| (例) LD : 0 | DG : 0 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | 34464 MB | (✓)ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| (例) LD : 1 | DG : 0 | ()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | 34464 MB | (✓)ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |
| LD : | DG : | ()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 6 ()RAID 10 | | ()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU |

*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...と
いうように割り当てられます。

*2: 前項「■ディスクグループの定義」で定義したディスクグループ番号を記入してください。

*3: 本書では RAID 1+0 を RAID 10 と表記しています。

D デザインシート

ServerStartを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

D.1 RAID/ディスクウィザード

| 設定項目 | | 選択項目 |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | <input type="checkbox"/> 既存のRAID構成を使用する (RAIDを構成しない場合も選択します) <input type="checkbox"/> 新規にRAIDを構成する (既存のRAID構成は全て削除されます) |
| コントローラ | | <input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE |
| RAIDを選択した時 | | |
| 構成モード | | <input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動 |
| 既存のアレイ | | <input type="checkbox"/> 既存のRAIDアレイを削除する |
| RAIDコントローラ | | |
| コントローラ番号 | | |
| 構成モード: 手動のとき | RAIDレベル | |
| | ディスク数 | |
| ディスク ↓ 追加するディスク数分コピーして使ってください。 | | |
| | パーティション ↓ 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。 | |
| | ボリュームラベル | |
| | ファイルシステム | <input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT |
| | パーティションサイズ | <input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB |
| | クイックフォーマット | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない |
| | パーティションの利用形態 | <input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data |

D.2 OSインストールウィザード (Windows 2003)

| 設定項目 | 選択項目 |
|----------------------------|---|
| Windows 2003のインストール | |
| Administrator用のパスワード | |
| コンピュータ識別情報 | |
| OS種別 | Windows Server 2003/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 x64/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition |
| ServicePack(SP) | <input type="checkbox"/> サービスパックなし <input type="checkbox"/> ServicePack1適用済み <input type="checkbox"/> ServicePack2適用済み |
| ライセンスモード | <input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 |
| 同時接続数 | (同時使用ユーザ数選択時のみ) |
| 参加先 | <input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン |
| ワークグループまたはドメイン名 | (デフォルト—MYUSERGROUP) |
| コンピュータを作成するユーザアカウント | |
| ユーザアカウント | |
| パスワード | |
| オペレーティングシステムのインストール方法 | <input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする |
| リモートサーバからインストールする場合 | |
| リモートソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |
| R2コンポーネントをインストールする場合 | <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする |
| R2コンポーネントのインストール方法 | <input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする |
| リモートサーバからインストールする場合 | |
| リモートソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |
| タイムゾーンとインストール先ドライブ | |
| タイムゾーンの選択 | (デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京) |
| インストール先ドライブ | <input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名 |
| ドライブ名選択時 | <input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z: |
| インストール先ディレクトリ | <input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する |
| インストール先 | (デフォルト—¥winnt) |
| ユーザ情報 | |
| 名前 | |
| 組織名 | |
| コンピュータ名 | |
| プロダクトキー | <input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要) |

(続く)

D デザインシート

| 設定項目 | | 選択項目 | |
|--------------------------------|--|---|---|
| 画面の設定 | | | |
| 画面の領域 | <input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200 | | |
| リフレッシュレート | <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100 | | |
| 画面の色 | <input type="checkbox"/> 16色 <input type="checkbox"/> 256色 <input type="checkbox"/> High Color(16ビット) <input type="checkbox"/> True Color(24ビット) <input type="checkbox"/> True Color(32ビット) | | |
| ネットワークプロトコル | | | |
| インストール方法 | <input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール | | |
| ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時) | | | |
| アダプタ1 | 接続名 | | |
| | このアダプタにバインドするプロトコル | <input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP | |
| | DHCPを使用する(TCP/IP選択時) | <input type="checkbox"/> 使用する | |
| | D | IPアドレス | |
| | H | サブネットマスク | |
| | C | デフォルトゲートウェイ | |
| | P | IPアドレス(追加) | (追加する時のみ) |
| | を | サブネットマスク(追加) | (追加する時のみ) |
| | 使 | デフォルトゲートウェイ(追加) | (追加する時のみ) |
| | 用 | DNSドメイン名 | (指定する時のみ) |
| | し | DNSサーバアドレス | (指定する時のみ) |
| | な | WINSを使用する | <input type="checkbox"/> 使用する |
| | | WINSサーバアドレス | DHCP(使用する選択時のみ) |
| | | NetBIOSオプション | <input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない |
| | | NWIPX選択時のみ | |
| | | 内部ネットワーク番号 | 0x |
| | | ネットワーク番号 | 0x |
| | | フレームの種類 | |
| | アダプタ2 | 接続名 | |
| | | このアダプタにバインドするプロトコル | <input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP |
| DHCPを使用する(TCP/IP選択時) | | <input type="checkbox"/> 使用する | |
| D | | IPアドレス | |
| H | | サブネットマスク | |
| C | | デフォルトゲートウェイ | |
| P | | IPアドレス(追加) | (追加する時のみ) |
| を | | サブネットマスク(追加) | (追加する時のみ) |
| 使 | | デフォルトゲートウェイ(追加) | (追加する時のみ) |
| 用 | | DNSドメイン名 | (指定する時のみ) |
| し | | DNSサーバアドレス | (指定する時のみ) |
| な | | WINSを使用する | <input type="checkbox"/> 使用する |
| | | WINSサーバアドレス | DHCP(使用する選択時のみ) |
| | | NetBIOSオプション | <input type="checkbox"/> NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用する <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを使用しない |
| | | NWIPX選択時のみ | |
| | | 内部ネットワーク番号 | 0x |
| | | ネットワーク番号 | 0x |
| | | フレームの種類 | |

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

| 設定項目 | 選択項目 |
|-----------------------------|--|
| ソフトウェアコンポーネント | |
| インストール方法の選択 | <input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する |
| R2 | R2コンポーネント |
| R2コンポーネントをインストールする時のみ | |
| Active Directoryサービス | <input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode(ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 () ポリシーファイルのパス () <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 () DNSホスト名 () |
| 分散ファイル システム | <input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス |
| ファイルサーバの管理 | <input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理 |
| NFS用Microsoftサービス | <input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー |
| UNIX用ID管理 | <input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー |
| Windows SharePoint Services | <input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ () ログファイルのフルパス () |
| 追加コンポーネント | <input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム |
| アンインストールコンポーネント | <input type="checkbox"/> ユーザーインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバマネージメントコンソールのファイルセットのアンインストール |

(続く)

D デザインシート

| 設定項目 | 選択項目 |
|--------------------------------------|---|
| ソフトウェアコンポーネント(続き) | |
| インストールするコンポーネントを選択する時のみ | |
| アプリケーションとユーティリティ | |
| アクセサリ | <input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表 |
| ユーザ補助の設定ウィザード | <input type="checkbox"/> インストールする |
| 通信 | <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル |
| アプリケーションサーバー | |
| ASP.NET | <input type="checkbox"/> インストールする |
| アプリケーションサーバコンソール | <input type="checkbox"/> インストールする |
| インターネットインフォメーションサービス(IIS) | <input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW |
| ネットワークCOM+アクセスの有効化 | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ネットワークDTCアクセスの有効化 | <input type="checkbox"/> インストールする |
| インデックスサービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ターミナルサーバ | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ターミナルサーバライセンス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| リモートインストールサービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| 証明書サービス | <input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート |
| 電子メールサービス | <input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理 |
| FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ) | |
| FTPサイトのディレクトリ | (デフォルト - \Inetpub\Ftproot) |
| WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ) | |
| WWWサーバのディレクトリ | (デフォルト - \Inetsrv\WWWroot) |
| ターミナルサーバのプロパティ(ターミナルサーバ選択時のみ) | |
| リモートデスクトップ | <input type="checkbox"/> このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する |
| アプリケーションの互換性のための既定のアクセス許可を選択してください。 | <input type="checkbox"/> 完全なセキュリティ <input type="checkbox"/> 緩和されたセキュリティ |
| ライセンスモード | <input type="checkbox"/> 接続デバイス数 <input type="checkbox"/> 接続ユーザー数 |
| サービス | |
| その他のネットワークファイルと印刷サービス | <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス |
| ネットワークサービス | <input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP) |
| 管理とモニタツール | <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須) |

(続く)

| 設定項目 | 選択項目 |
|--|--|
| SNMPの詳細(SNMP選択時のみ) | |
| トラップ | |
| コミュニティ名 | |
| トラップ送信先 | |
| セキュリティ | |
| 認証トラップを送信する | <input type="checkbox"/> 送信する |
| 受け付けるコミュニティ名 | |
| すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける | <input type="checkbox"/> 受け付ける |
| ホスト名 | (指定する場合のみ) |
| エージェント | |
| 連絡先 | |
| 場所 | |
| サービス | <input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット |
| Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ) | |
| Active Directoryをインストールする | <input type="checkbox"/> インストールする |
| Active Directoryの種別 | <input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する |
| データベースのフォルダ | |
| ログのフォルダ | |
| SYVOLフォルダの場所 | |
| Windows 2000以前のサーバOSと互換性 | <input type="checkbox"/> 許可する |
| 新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ) | |
| 新しいドメインの完全なDNS名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |
| 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン | |
| 既存ドメインの完全なDNS名 | |
| 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン | |
| 親ドメインの完全なDNS名 | |
| 新しい子ドメイン名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |
| 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ) | |
| ユーザ名 | |
| パスワード | |
| ドメイン名 | |
| 新しいドメインの完全なDNS名 | |
| ドメインNetBIOS名 | |

D.3 OSウィザード (Windows2008 インストールウィザード)

| 設定項目 | 選択項目 |
|----------------------------|--|
| Windows 2008のインストール | |
| インストールイメージの選択 | |
| インストールメディア | <input type="checkbox"/> インストールディスク <input type="checkbox"/> Microsoftメディア |
| エディション | <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Standard <input type="checkbox"/> Windows Server 2008 Enterprise |
| インストールのタイプ | <input type="checkbox"/> Core <input type="checkbox"/> 完全インストール |
| アーキテクチャ | <input type="checkbox"/> x86 <input type="checkbox"/> x64 |
| ユーザ情報 | |
| 名前 | |
| 組織名 | |
| プロダクトキー | <input type="checkbox"/> — — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要) |
| コンピュータ名 | |
| Administratorパスワード | |
| タイムゾーン | |
| システムの設定 | |
| 参加先 | <input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン |
| ワークグループ名またはドメイン名 | (デフォルト—MYUSERGROUP) |
| 画面 | <input type="checkbox"/> 640 * 480 <input type="checkbox"/> 800 * 600 <input type="checkbox"/> 1024 * 768 <input type="checkbox"/> 1156 * 864 <input type="checkbox"/> 1280 * 1024 <input type="checkbox"/> 1600 * 1200 |
| リフレッシュレート | <input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 70 <input type="checkbox"/> 72 <input type="checkbox"/> 75 <input type="checkbox"/> 80 <input type="checkbox"/> 85 <input type="checkbox"/> 100 |
| 画面の色 | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 16 <input type="checkbox"/> 24 <input type="checkbox"/> 32 |
| | <input type="checkbox"/> ローカルCD/DVDからオペレーションシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする |
| リモートサーバからインストールする場合 | |
| リモートソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |
| TCP/IPシステム | |
| アダプタ名 | |
| アダプタ詳細 | |
| DHCP | <input type="checkbox"/> yes <input type="checkbox"/> no |
| IPアドレス | |
| サブネットマスク | |
| デフォルトゲートウェイ | |
| TCP/IPの設定追加 | |
| IPアドレス(追加) | (追加する時のみ) |
| サブネットマスク(追加) | (追加する時のみ) |
| デフォルトゲートウェイ(追加) | (追加する時のみ) |
| DNSの詳細設定 | |
| DNSドメイン名 | (指定する時のみ) |
| DNSサーバ | (指定する時のみ) |
| WINSサーバの詳細設定 | |
| WINSサーバ | |
| NetBIOSオプション | <input type="checkbox"/> DHCPからのNetBIOS設定を使用します。 <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする。 <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする。 |
| TCP/IPのパラメータ | |
| DNSドメイン名 | |
| DNSサーバ | |

(続く)

| 設定項目 | 選択項目 |
|--|---|
| 役割と機能の追加 | |
| SNMPサービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| DHCPサーバ | <input type="checkbox"/> インストールする |
| ルーティングとリモートアクセスサービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| Connection Manager Admin Kit | <input type="checkbox"/> インストールする |
| DNSサーバ | <input type="checkbox"/> インストールする |
| WINSサーバ | <input type="checkbox"/> インストールする |
| Simple TCP/IP Service | <input type="checkbox"/> インストールする |
| Internet Authentication Services(IAS) | <input type="checkbox"/> インストールする |
| UNIX用印刷サービス | <input type="checkbox"/> インストールする |
| SNMPの詳細(SNMPサービス選択時のみ) | |
| トラップ | |
| コミュニティ名 | |
| トラップ送信先 | |
| セキュリティ | |
| 受け付けるコミュニティ名 | |
| 認証トラップを送信する | <input type="checkbox"/> 送信する |
| すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける | <input type="checkbox"/> 受け付ける |
| 受け付けるホスト名 | (指定する場合のみ) |
| エージェント | |
| 連絡先 | |
| 場所 | |
| サービス | <input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット |
| ルーティングの詳細(ルーティングとリモートアクセスサービス選択時のみ) | |
| ルータタイプ | <input type="checkbox"/> RASをサポート <input type="checkbox"/> LANをサポート <input type="checkbox"/> RASとLANをサポート <input type="checkbox"/> WANをサポート <input type="checkbox"/> RASとWANをサポート <input type="checkbox"/> LANとWANをサポート <input type="checkbox"/> RASとLANとWANをサポート |
| 追加のパラメータ | |
| リモートアシスタンス | |
| このコンピュータへのリモートアシスタンス接続を許可する | <input type="checkbox"/> 許可する |
| このコンピュータがリモート制御されるのを許可する | <input type="checkbox"/> 許可する |
| 招待を有効にする最大時間 | () 日 |

D.4 アプリケーションウィザード

| 設定項目 | 選択項目 |
|----------------------|---|
| アプリケーション | <input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Server Viewコンソール(Apache版) <input type="checkbox"/> Server Viewコンソール(IIS版) <input type="checkbox"/> Server Viewエージェント / RAID管理ツール <input type="checkbox"/> HRM/server <input type="checkbox"/> REMCS <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 ServicePack <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス |
| 追加ソフトウェアのインストールコマンド | (追加ソフトウェア選択時のみ) |
| インストール方法 | <input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする |
| リモートサーバからインストールを行う場合 | <input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない |
| リモートリソースパス | |
| リモートサーバ上のユーザ名 | |
| リモートサーバ上のパスワード | |

E 障害連絡シート

[illegible]

PRIMERGY BX620 S4 サーバブレード

環境設定シート
CA92276-8330-01

発 行 日 2008 年10月
発 行 責 任 富士通株式会社

- 本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- 本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- 無断転載を禁じます。

FUJITSU