

本書の読み方

-
- | | |
|----------|---|
| A | ハードウェア構成シート
本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。 |
|----------|---|
-
- | | |
|----------|--|
| B | BIOS セットアップユーティリティ設定シート
本サーバにおけるBIOS セットアップユーティリティの設定値を記録しておきます。 |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|---|
| C | リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート
リモートマネジメントコントローラにおけるWeb インターフェースの設定値を記録しておきます。 |
|----------|---|
-
- | | |
|----------|--|
| D | システム資源管理表
各種拡張カードで選択できるI/O ポートアドレスについて説明しています。 |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|---|
| E | RAID 設計シート
RAID 構成 (アレイ構成) における、ディスクグループ (またはフィジカルバック) とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。 |
|----------|---|
-
- | | |
|----------|--|
| F | デザインシート (PRIMERGY TX200 S3用)
ソフトウェアの設定を記録しておきます。 |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|--|
| G | デザインシート (PRIMERGY TX200FT S3用)
ソフトウェアの設定を記録しておきます。 |
|----------|--|
-
- | | |
|----------|---|
| H | 障害連絡シート
障害が発生した場合にサーバの状態を記入しておくシートです。 |
|----------|---|
-

製品の呼び方

本文中の製品名称を、次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記	
PRIMERGY TX200 S3/TX200FT S3	本サーバ、またはサーバ	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard Edition	Windows Server 2003 R2, Standard Edition	Windows 2003
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Enterprise Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise Edition	Windows Server 2003 , Enterprise Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard Edition	Windows Server 2003, Standard Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2, Standard x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 R2 , Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003, Standard x64 Edition	Windows Server 2003, Standard x64 Edition	
Microsoft® Windows Server® 2003 , Enterprise x64 Edition	Windows Server 2003 , Enterprise x64 Edition	
Microsoft® Windows® 2000 Server	Windows 2000 Server	Windows 2000
Microsoft® Windows® 2000 Advanced Server	Windows 2000 Advanced Server	
Microsoft® Windows Server® 2003 Service Pack	SP	
Microsoft® Windows® 2000 Service Pack		

商標

Microsoft、Windows、Windows Server は、米国Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。

インテル、Xeon は、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporation またはその子会社の商標または登録商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2007

目 次

A ハードウェア構成シート	4
B BIOSセットアップユーティリティ設定シート	6
B.1 Main メニューの設定項目.....	6
B.2 Advanced メニューの設定項目.....	7
B.3 Security メニューの設定項目.....	12
B.4 Server メニューの設定項目.....	12
C リモートマネジメントコントローラのWebインタフェース設定シート	14
C.1 iRMC の設定項目.....	14
C.2 Power Management の設定項目.....	15
C.3 Fans の設定項目.....	15
C.4 Temperature の設定項目.....	16
C.5 System Event Log の設定項目.....	16
C.6 Server Management Information の設定項目.....	17
C.7 Network Settings の設定項目.....	18
C.8 SNMP Trap Alerting の設定項目.....	19
C.9 Email Alerting の設定項目.....	19
C.10 User Management の設定項目.....	20
C.11 LDAP Configuration の設定項目.....	23
C.12 BIOS Text Console の設定項目.....	23
D システム資源管理表	24
E RAID設定シート	25
E.1 PG-140F/140G(MegaRAID SAS 8300XLP)	25
E.2 PG-142E3 (MegaRAID SCSI 320-2) の場合	27
E.3 Integrated Mirroring SAS の場合	29
F デザインシート (PRIMERGY TX200 S3用)	30
F.1 RAID/ディスクウィザード	30
F.2 OSウィザード (Windows 2003 インストールウィザード)	31
F.3 OSウィザード (Windows 2000 インストールウィザード)	36
F.4 アプリケーションウィザード.....	40
F.5 サーバアプリケーションウィザード.....	40
G デザインシート (PRIMERGY TX200FT S3用)	41
G.1 FTvirtual Server の C ドライブのサイズ.....	41
H 障害連絡シート	42

A ハードウェア構成シート

本サーバにおけるハードウェアの構成を記録しておきます。
 選択構成箇所については、選択した構成の()内に ☒ を付けておきます。
 尚、本書に記載されていない、本サーバで新規にサポートされた製品をご使用の場合は、
 空欄部分に情報を記載ください。

3.5インチ内蔵オプション

搭載位置	搭載3.5インチ内蔵オプション
ベイ1	() 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB
ベイ2	() 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB
ベイ3	() 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB
ベイ4	() 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB
ベイ5	() 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB
ベイ6	() 73.4 GB () 146.8 GB () 300 GB

5インチ内蔵オプション

搭載位置	搭載5インチ内蔵オプション(型名)	SCSI ID
ベイ1*	() 内蔵DVD-RAMユニット (PG-DVA102D)	-
ベイ2、またはベイ3	() 内蔵DAT72ユニット (PG-DT504)	-
	() 内蔵VXA2ユニット (PG-VX201)	5か6
	() 内蔵LTO2ユニット (PG-LT201)	5か6
ベイ3	() 内蔵LTO3ユニット *2 (PG-LT302)	6
ベイ2とベイ3の両方	() 内蔵LTO3ユニット (PG-LT301)	5
	() 内蔵ハードディスクユニットベイ変換機構 (PG-BC103)	-

*1) ベイ1にはCD-ROMドライブまたはDVD-RAMドライブ/フロッピーディスクドライブが標準搭載されています。

*2) 内蔵LTO3ユニットを搭載する場合、ベイ2には内蔵DAT72ユニット(PG-DT504)のみ搭載可能。

RAMモジュール

搭載スロット位置	搭載RAMモジュール
メモリバンク1	スロット1A/1B
	() 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE]
	() 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE]
	() 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE]
メモリバンク2	スロット2A/2B
	() 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE]
	() 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE]
	() 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE]
メモリバンク3	スロット3A/3B
	() 1 GB [() PG-RM1CD () PG-RM1CE]
	() 2 GB [() PG-RM2CD () PG-RM2CE]
	() 4 GB [() PG-RM4CD () PG-RM4CE]

CPU

搭載CPU	搭載位置	
() Xeonプロセッサ 5050/2x2MB(FSB667MHz)	() スロット1	() スロット2
() Xeonプロセッサ 5110/4MB(FSB1066MHz)	() スロット1	() スロット2
() Xeonプロセッサ 5130/4MB(FSB1333MHz)	() スロット1	() スロット2
() Xeonプロセッサ 5160/4MB(FSB1333MHz)	() スロット1	() スロット2
() Xeonプロセッサ E5310/2x4MB(FSB1066MHz)	() スロット1	() スロット2
() Xeonプロセッサ X5355/2x4MB(FSB1333MHz)	() スロット1	() スロット2

スロット1、スロット2では同一CPUを搭載してください。

PCIカード(PRIMERGY TX200 S3)

拡張カード(型名)	PCIスロット位置				
	1	2	3	4	5
SASアレイコントローラカード(PG-140F)	()	-	-	-	-
SASアレイコントローラカード(PG-140G)	()	-	-	-	-
LANカード(PG-1892)	()	()	-	-	()
LANカード(PG-1853)	()	()	-	-	()
LANカード(PG-1882)	()	()	-	-	()
LANカード(PG-1862)	()	()	-	-	()
LANカード(PG-1863)	()	()	-	-	()
SCSIアレイコントローラカード(PG-142E3)	()	()	-	-	()
SCSIカード(PG-1281)	()	()	-	-	()
FAXモデムカード(FMV-FX533)	-	-	-	-	()
通信カード V/X(PG-1631)	()	()	-	-	()
ISDNカード(PG-1651)	()	()	-	-	()
RS-232Cカード(GP5-162)	()	()	-	-	()
グラフィックスカード(PG-VGA201)	-	-	()	-	-
ファイバーチャネルカード(PG-FC202)	-	-	()	()	-
LANカード(PG-2861)	-	-	()	()	-
LANカード(PG-289)	-	-	()	()	-
LANカード(PG-288)	-	-	()	()	-

- : 搭載不可を示します。

PCIカード(PRIMERGY TX200FT S3)

拡張カード(型名)	PCIスロット位置				
	1	2	3	4	5
SASアレイコントローラカード(PG-140G)		-	-	-	-
ファイバーチャネルカード(PG-FC202)	-	-	()	-	-
LANカード(PG-2861)	-	-	()		-
LANカード(PG-289)	-	-	()	-	-
LANカード(PG-1853)	-	()	-	-	
LANカード(PG-1882)	-	()	-	-	-
LANカード(PG-1862)	-	()	-	-	-
LANカード(PG-1863)	-	()	-	-	-
SCSIカード(PG-1281)	-	()	-	-	-
	-	()	-	-	-

: 標準搭載を示します。
 - : 搭載不可を示します。

B BIOSセットアップユーティリティ設定シート

各メニューの設定項目、およびご購入設定値です。

ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「()ご購入時設定を変更していない」に / を付けてください。

「ご購入時設定」欄の線で囲まれている項目については、設定値の変更が可能です。

設定を変更した場合は、「設定値」欄の()内に / を付けてください。

なお、網掛けしている項目については、変更禁止です。

POINT

▶ BIOS セットアップユーティリティは以下の方法で起動します。

POST 中、画面に下記メッセージが表示されている間に、[F2] キーを押してください。

POST 終了後、BIOS セットアップユーティリティのMain メニューが表示されます。

<F2> BIOS Setup/ <F12> Boot Menu

BIOS セットアップユーティリティを起動する前にシステムが起動してしまった場合は、

[Ctrl] + [Alt] + [Del] キーを押して、システムを再起動してください。

B.1 Main メニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Time:	HH:MM:SS	現在の時刻を表示 / 入力
System Date:	MM/DD/YYYY	現在の日付を表示 / 入力
Diskette A:	1.4M	()None ()360K ()1.2M ()720K
> Standard IDE	CD-ROM	Standard IDEサブメニューへ
> Boot Option		Boot Optionサブメニューへ
Base Memory:	640KB	1MB未満の使用可能なベースメモリサイズを表示 搭載しているメモリ容量を表示
Extended Memory:	xxxM	

Standard IDEサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Standard IDE:	[CD-ROM]	
PIO Mode:	PIO 4	デバイスがサポートしているPIOモードを表示
DMA Mode:	UDMA 2	デバイスがサポートしているDMAモードを表示
Firmware:	x.xx	デバイスのファームウェアバージョンを表示

Boot Optionサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Options		
POST Errors	Halt On All Errors	() No Halt On Any Errors
Keyboard Check	Enabled	() Disabled
SM Error Halt	Disabled	() Enabled
Fast Boot:	Disabled	() Enabled
Quiet Boot:	Disabled	() Enabled
Num Lock:	Auto	() On () Off
Boot Menu:	Enabled	() Disabled
MultiBoot for HDs:	Enabled	() Disabled
> Boot Sequence		Boot Sequenceサブメニューへ

Boot Sequenceサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Boot Options		
> Boot Sequence		
CD-ROM Drive		(ブート順を記入)
- Diskette		() CD-ROM Drive
Standard		() Diskette
- Hard Drive		() Hard Drive
Bus 05 Dev 03) PCI RAID Adapter		() Legacy LAN Card
Alternate Device		
Legacy LAN Card		

B.2 Advancedメニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Setup Warning		
Setting items on this menu to incorrect values may cause your system to malfunction		
> Peripheral Configuration		Peripheral Configurationサブメニューへ
> PCI Configuration		PCI Configurationサブメニューへ
> Advanced System Configuration		Advanced System Configurationサブメニューへ
> Power On/Off		Power On/Offサブメニューへ
> IPMI		IPMIサブメニューへ
Reset configuration Data:	No	() Yes
Multiprocessor Specification:	1.4	() 1.1

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

Peripheral Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Peripheral Configuration		
Serial 1:	Auto	() Disabled () Enabled () OS Controlled
Serial Port1 Address: *1	3F8h,IRQ 4	() 2F8h,IRQ 3 () 3E8h,IRQ 4 () 2E8h,IRQ 3
Serial Multiplexer:	System	() iRMC
Serial 2:	Auto	() Disabled () Enabled () OS Controlled
Serial 2 Address: *2	2F8h,IRQ 3	() 3F8h,IRQ 4 () 3E8h,IRQ 4 () 2E8h,IRQ 3
Parallel:	Auto	() Disabled () Enabled
Parallel Mode:	Bidirection	() Printer () EPP () ECP
Parallel Address: *3	378h,IRQ 7	() 278h,IRQ 5 () 3BCh,IRQ 7
USB Host Controller:	Enabled	() Disabled
USB 2.0 Host Controller:	Enabled	() Disabled
USB BIOS Supported Devices:	Auto	() None () Keyboard/Mouse () All
USB Boot Delay:	0s	() 3s () 6s () 9s
USB BIOS Hot-Plug:	Enabled	() Disabled
> ATA Controller Config		ATA Controller Configサブメニューへ
Diskette Controller:	Enabled	() Disabled
Mouse Controller:	Auto Detect	() Disabled () Enabled
Onboard Video:	Enabled	() Disabled
LAN Controller:	Enabled	() Disabled
LAN Remote Boot	Disabled	() PXE
Service LAN:	Enabled	() Disabled

*1: Serial 1がEnabledのとき表示されます。

*2: Serial 2がEnabledのとき表示されます。

*3: ParallelがEnabledのとき表示されます。

ATA Controller Configサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
ATA Controller Config		
S-ATA Mode:	Native	() Compatible () AHCI
P-ATA Map to: *1	Secondary	() Disabled () Primary
Primary IDE Channel:	Enabled	() Disabled
Secondary IDE Channel: *1	Enabled	() Disabled
Tertiary IDE Channel: *2	Enabled	() Disabled
Quaternary IDE Channel: *2	Enabled	() Disabled

*1: S-ATA ModeがCompatibleのとき表示されます。

*2: S-ATA ModeがNative、AHCIのときに表示されます。

PCI Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI Configuration <hr/> > PCI SLOTS Configuration > PCI IRQ Configuration		PCI SLOTS Configurationサブメニューへ PCI IRQ Configurationサブメニューへ

PCI SLOTS Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI SLOTS Configuration <hr/> PCI Slot 1 Configuration Option ROM SCAN:	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	() Disabled
PCI Slot 2 Configuration Option ROM SCAN:	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	() Disabled
PCI Slot 3 Configuration Option ROM SCAN:	<input type="checkbox"/> Disabled	() Enabled
PCI Slot 4 Configuration Option ROM SCAN:	<input type="checkbox"/> Disabled	() Enabled
PCI Slot 5 Configuration Option ROM SCAN:	<input type="checkbox"/> Disabled	() Enabled
PCI Slot 10 Configuration Option ROM SCAN:	<input checked="" type="checkbox"/> Enabled	() Disabled

B BIOS セットアップユーティリティ設定シート

PCI IRQ Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
PCI IRQ Configuration		
PCI IRQ Line 1 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 2 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 3 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 4 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 5 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 6 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 7 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15
PCI IRQ Line 8 :	Auto	() Disabled () IRQ3 () IRQ4 () IRQ5 () IRQ6 () IRQ7 () IRQ9 () IRQ10 () IRQ11 () IRQ12 () IRQ14 () IRQ15

Advanced System Configurationサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Advanced System Configuration		
BIOS Work Space Location:	Expansion ROM Area	() Top of Base Memory
Memory Redundancy:	Disabled	() Sparing
CPU Frequency (GHz):	Automatic	搭載プロセッサにより、選択可能な周波数が表示。 () _____
Core Multi-Processing	Enabled	() Disabled
Hyper-Threading: *1	Disabled	() Enabled
CPU Mismatch Detection:	Enabled	() Disabled
CPU Timeout Counter:	Disabled	() Enabled
Limit CPUID functions:	Disabled	() Enabled
CPU Thermal Management *2	Enhanced	() Standard
CPU Halt Mode:	Enhanced	() Standard
NX Memory Protection:	Disabled	() Enabled
CPU MC Status Clear:	Next Boot	() Enabled () Disabled
Enhanced SpeedStep: *3	Disabled	() Enabled
Virtualization Technology:	Disabled	() Enabled
Hardware Prefetch:	Enabled	() Disabled
Adjacent Sector Prefetch:	Enabled	() Disabled
High Precision Event Timer:	Disabled	() Enabled
I/OAT:	Disabled	() Enabled

*1: Xeon® プロセッサ 5050が搭載されている場合に表示されます。

*2: Xeon® プロセッサ 5050が搭載されている場合は、表示されません。

*3: Xeon® プロセッサ 5110/5130/E5310が搭載されている場合は、表示されません。

Power On/Offサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Power On/Off		
Power Off Source		
Software:	Enabled	() Disabled
Power Button:	Enabled	() Disabled
Power On Source:	BIOS Controlled	() ACPI Controlled
Remote:	Enabled	() Disabled
LAN:	Enabled	() Disabled
Wake Up Timer:	Disabled	() Enabled
Wake Up Time: *1	[00:00:00]	
Wake Up Mode: *1	Daily	() Monthly
Wake Up Day: *2	1	() [1 ~ 31]
Power Failure Recovery:	Previous State	() Always Off () Always On

*1 Wake Up Timer がEnabledのとき表示されます。

*2 Wake Up ModeがMonthlyのとき表示されます。

IPMIサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
IPMI		
SEL Load	xx%	格納されているSELのパーセンテージを表示
Clear System Event Log:	Disabled	() Enabled
Event Log Full Mode:	Overwrite	() Maintain
iRMC Time Sync:	Enabled	() Disabled
> System Event Log		System Event Logの内容を表示
> SDRR Browser		各センサの情報を表示
> LAN Settings		LAN Settingsサブメニューへ

LAN Settingsサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
LAN Settings		
DHCP:	Disabled	() Enabled
Local IP address	[000.000.000.001]	iRMCのIPアドレスを入力 [. . .]
Subnet mask	[000.000.000.000]	サブネットマスクを入力 [. . .]
Gateway address	[000.000.000.000]	ゲートウェイアドレスを入力 [. . .]

B.3 Security メニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Setup Password	Not installed	セットアップパスワードの設定の有無を表示
System Password	Not installed	システムパスワードの設定の有無を表示
Set Setup Password:	Press Enter	セットアップパスワードを入力
Setup Password Lock:	Standard	()Extended
Set System Password:	Press Enter	システムパスワードを入力 *1
System Password Mode:	System	()Keyboard *2
System Load:	Standard	()Diskette/CDROM Lock
Setup Prompt:	Enabled	()Disabled
Virus Warning:	Disabled	()Enabled ()Confirm
Diskette Write:	Enabled	()Disabled
Flash Write:	Enabled	()Disabled

*1: Setup Passwordが設定されている場合、設定可能となります。

*2: System Passwordが設定されている場合、設定可能となります。

B.4 Server メニューの設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
O/S Boot Timeout:	Disabled	()Enabled
Action:	Reset	()Continue ()Power Cycle
Timeout Value:	0	()[0 ~ 100]
ASR&R Boot Delay:	2	()[1 ~ 30]
Power Cycle Delay:	7	()[0 ~ 15]
Boot Retry Counter:	3	()[0 ~ 7]
Hide Diagnostic IDE:	Disabled	()Enabled
Diagnostic System:	Disabled	()IDE Drive ()Disk Not Installed
		()Remote Image Disk ()LAN
		()RSB USB ()iRMC
Next Boot: *1	Boot Option	()Diagnostics System
Device Instance: *2	0	()[0 ~ 15]
Temperature Monitoring:	Disabled	()Enabled
Memory Scrubbing:	Disabled	()Enabled
> CPU Status		CPU Statusサブメニューへ
> Memory Status		Memory Statusサブメニューへ
> Console Redirection		Console Redirectionサブメニューへ

*1: Diagnostics SystemがIDE Drive、Remote Image Disk、LAN、RSB USB、iRMCの場合のみ表示されます。

*2: Diagnostics SystemがLANの場合のみ表示されます。

CPU Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
CPU Status		
CPU 1 Status	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2
CPU 2 Status	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2

*1: CPU IERR発生時に表示される設定値です。Enabledへの変更のみ可能です。

*2: CPUが切り離された時に表示される設定値です。

Memory Statusサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Memory Status		
Memory Module 1A	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2
Memory Module 2A	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2
Memory Module 3A	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2
Memory Module 1B	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2
Memory Module 2B	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2
Memory Module 3B	Enabled	()Failed*1 ()Disabled *2

*1: メモリエラー発生時に表示される設定値です。Enabledへの変更のみ可能です。

*2: メモリが切り離された時に表示される設定値です。

Console Redirectionサブメニュー

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Console Redirection		
Console Redirection	Disabled	()Enabled
Port *1	Serial1	()Serial2
Baud Rate *1	9600	()1200 ()2400 ()4800 ()19.2K ()38.4K ()57.6K ()115.2K
Protocol *1	VT100+	()VT100 ()VT100,8bit ()PC-ANSI,7bit ()PC-ANSI
Flow Control *1	CTS/RTS	()None ()XON/XOFF
Mode *1	Enhanced	()Standard

*1: Console RedirectionがEnabledの場合のみ表示されます。

C リモートマネジメントコントローラの Web インターフェース設定シート

リモートマネジメントコントローラにおける、Web インターフェースの設定値を記録しておきます。
ご購入時の設定値から設定を変更していない場合は、「() ご購入時設定を変更していない」
に / を付けてください。
ご購入時設定の欄に「BIOSの値が反映される」と書かれている項目については、BIOSセット
アップユーティリティの設定値となります。

C.1 iRMC の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iRMC Information		iRMCの情報を表示
Firmware Information		
Firmware Selector	Auto 設定変更禁止	() Auto - EEPROM with highest FW version () Low EEPROM () High EEPROM () Select with oldest FW version () Select most recently programmed FW () Select least recently programmed FW
License Key		License Keyの入力(入力値は表示されません)
Upload	Uploadなし	() Uploadなし () Uploadあり
Certificate Upload		
Certificate Upload		
Certificate Information and Restore	Uploadなし	() Uploadなし () Uploadあり
Certificate and private key upload from file	設定なし	() Private Key File () Certificate File
Please paste your DSA certificate or DSA private key into the text area below!	設定なし	ボックス内に入力

C.2 Power Management の設定項目

TX200FT S3は、Power On/Off Time 機能をサポートしていません。

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Power On/Off Power Status Summary		
Boot Options	BIOSの値が反映される	()Halt on errors ()Continue
Power Options Power Restore Policy	BIOSの値が反映される	()Always Power off ()Always Power on ()Restore to powered state prior to power loss
Power On/Off Time		スケジュールOn/Off時刻設定
	設定無し	On Time[] Off Time[] Sunday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Monday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Tuesday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Wednesday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Thursday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Friday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Saturday
	設定無し	On Time[] Off Time[] Everyday

C.3 Fans の設定項目

TX200FT S3は、Fanのshutdown-and-power-off 機能をサポートしていません。

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Fan Test		Fan Testの動作時刻設定
Fan Check Time	23:00	[] HH:MM
Analog Fans		Fan異常時の動作設定
0 FAN CPU1	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
1 FAN CPU2	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
2 FAN1 SYS	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
3 FAN2 SYS	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
4 FAN3 SYS	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
5 FAN4 SYS	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
6 FAN1 SYS	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
7 FAN2 SYS	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
8 FAN PSU	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
9 FAN PSU1	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec
10 FAN PSU2	continue	()shutdown-and-power-off Deley[]sec

*1：標準時は6～8、冗長時は2～5および9、10のFANが有効となります。

C.4 Temperature の設定項目

TX200FT S3は、Temperature のshutdown-and-power-off 機能をサポートしていません。

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Temperature Sensor Information		温度異常時の動作設定
0 Systemboard	continue	() shutdown-and-power-off
1 CPU 1	continue	() shutdown-and-power-off
2 CPU 2	continue	() shutdown-and-power-off
3 FBD-1A	continue	() shutdown-and-power-off
4 FBD-2A	continue	() shutdown-and-power-off
5 FBD-3A	continue	() shutdown-and-power-off
6 FBD-1B	continue	() shutdown-and-power-off
7 FBD-2B	continue	() shutdown-and-power-off
8 FBD-3B	continue	() shutdown-and-power-off
9 Ambient	continue	() shutdown-and-power-off

C.5 System Event Log の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
System Event Log Content		System Event Log の表示
Display Critical	有効	() 有効 () 無効
Display Major	有効	() 有効 () 無効
Display Minor	無効	() 有効 () 無効
Display Info	無効	() 有効 () 無効
System Event Log Configuration		
Display Critical	有効	() 有効 () 無効
Display Major	有効	() 有効 () 無効
Display Minor	無効	() 有効 () 無効
Display Info	無効	() 有効 () 無効
SEL Type	Ring SEL	() Ring SEL () IPMI SEL

C.6 Server Management Information の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
ASR&R Options		
ASR & R Boot Delay	BIOSの値が反映される	[]minutes
Action with retry counter zero	BIOSの値が反映される	()Power Off ()Boot Diagnostic IDE Disk ()Boot PXE ()Boot iRMC Remote Image
Retry counter	BIOSの値が反映される	[]
BIOS boot source for next boot	BIOSの値が反映される	()Boot Option ()Diagnostic System
BIOS recovery flash bit	Disabled	()Disabled ()Enabled
Power Cycle Delay	BIOSの値が反映される	[]seconds
Watchdog Settings		
	Bootのみ、BIOSの値が反映される	ウォッチドッグ設定
Software Watchdog:	Disabled	()Enabled
	Continue	()Continue ()Reset ()Power Cycle timeout delay: []minutes
Boot Watchdog:	Disabled	()Enabled
	Reset	()Continue ()Reset ()Power Cycle timeout delay: []minutes

C.7 Network Settings の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Ethernet		
IP configuration		
MAC Address		iRMCのMACアドレスが表示される
LAN Speed	Auto Negotiation	()Auto Negotiation ()100Mbit/s Full Duplex ()100Mbit/s Half Duplex ()10Mbit/s Full Duplex ()10Mbit/s Half Duplex
IP Address	BIOSの値が反映される	[. . .]
Subnet Mask	BIOSの値が反映される	[. . .]
Gateway	BIOSの値が反映される	[. . .]
DHCP	BIOSの値が反映される	()有効 ()無効
VLAN configuration		
VLAN enable	Disabled	()Enabled
VLAN Id	0	[1 - 4094]
VLAN Priority	0	[0 - 7]
Ports and Network Services		
Web based access		
Session timeout	300	[]
HTTP Port	80	[]
HTTPS Port	443	[]
Force HTTPS	無効	()有効 ()無効
Enable Auto Refresh	有効	()有効 ()無効
Refresh every xxx seconds	120	[]
Text based access		
Telnet Port	3172	[]
Telnet Drop Time	600	[]
SSH Port	22	[]
Telnet enabled	無効	()有効 ()無効
VNC Ports		
Standard Port	5900	[]
Secure Port(SSL)	5910	[]
Remote Storage Ports		
Standard Port	5901	[]
DHCP Configuration		
Register DHCP Address in DNS	有効	()有効 ()無効
Use iRMC Name instead of	有効	()有効 ()無効
Hostname		
Add Serial Number	有効	()有効 ()無効
Add Extension	無効	()有効 ()無効
iRMC Name	iRMC	[]
Extension	-iRMC	[]
DNS Settings		
DNS enabled	有効	()有効 ()無効
Obtain DNS configuration from	有効	()有効 ()無効
DHCP		
DNS Domain	domain.com	[]
DNS Server1	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server2	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server3	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server4	0.0.0.0	[. . .]
DNS Server5	0.0.0.0	[. . .]

C.8 SNMP Trap Alerting の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

	ご購入時設定	設定値
SNMP Trap Destination		
SNMP Community	public	[]
SNMP Server1	0.0.0.0	[]
SNMP Server2	0.0.0.0	[]
SNMP Server3	0.0.0.0	[]
SNMP Server4	0.0.0.0	[]
SNMP Server5	0.0.0.0	[]
SNMP Server6	0.0.0.0	[]
SNMP Server7	0.0.0.0	[]

C.9 Email Alerting の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Global Email Paging Configuration		
Email Alerting Enable	Disabled	()Enabled
SMTP Retries	3	[]
SMTP Retry Delay	240	[]
SMTP Response Timeout	45	[]
Primary SMTP Server Configuration		
SMTP Server	0.0.0.0	[]
SMTP Port	25	[]
Auth Type	None	()None ()SMTP AUSH(RFC2554)
Auth UserName*1		[]
Auth Password*1		*表示
Confirm Password*1		*表示
Secondary SMTP Server Configuration		
SMTP Server	0.0.0.0	[]
SMTP Port	25	[]
Auth Type	None	()None ()SMTP AUSH(RFC2554)
Auth UserName*1		[]
Auth Password*1		*表示
Confirm Password*1		*表示
Mail Format dependend Configuration		
From	MailFrom@domain.com	[]
Subject	FixedMailSubject	[]
Message	FixedMailMessage	[]
Admin. Name	ITS_UserInfo0	[]
Admin. Phone	ITS_UserInfo1	[]
REMCS Id		変更不可
Server URL	http://www.server.com	[]

*1:Auth Type がSMTP AUTH(RFC 2554)の場合にのみ表示されます。

C.1 0 User Management の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
iRMC User Information		
ID/Name	2 admin	2 []
		3 []
		4 []
		5 []
		6 []
		7 []

[New User]で作成したUser Nameが表示されます。UserNameをクリックすると各UserName毎の設定項目画面が表示されます。

各ユーザ毎の設定項目画面は初期設定、または新規ユーザ作成時に設定した内容が表示されます。最大16ユーザまで設定可能です。

User "admin(2)" Configuration

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Access Information		
User Enabled	Enabled	()Disabled ()Enabled
Name	admin	[]
Password		* 表示
Confirm Password		* パスワード変更時に確認のため再度入力
User Description	User02 Description	[]
User Shell	Remote Manager	()SMASH CLP ()Remote Manager ()IPMI Basic Mode ()IPMI Terminal Mode ()None
Privilege / Shell		
IPMI LAN Privilege	OEM	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
IPMI Serial Privilege	OEM	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
Configure User Accounts	Enabled	()Disabled ()Enabled
Configure iRMC settings	Enabled	()Disabled ()Enabled
Video Redirection enabled	Enabled	()Disabled ()Enabled
Remote Storage enabled	Enabled	()Disabled ()Enabled
Email Configuration		
Email Enabled	Disabled	()Disabled ()Enabled
Mail Format	Standard	()Standard ()Fixed Subject ()ITS Format ()Fujitsu REMCS-Format
Preferred Mail Server	Automatic	()Automatic ()Primary ()Secondary
User Description	User02 Description	[]
Email Address	User02@domain.com	[]
Fan Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Temperature Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Critical Hardware Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Hang	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
POST Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Security	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Status	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Disk Drivers & Controllers	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Network Interface	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Remote Management	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Power	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Memory	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Others	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL

ユーザID2のUserName設定画面です。

ユーザID2(admin)は、ご購入時に初期設定されているUserName/IDです。

C リモートマネジメントコントローラのWeb インターフェース設定シート

User " ()" Configuration

() 新規ユーザを作成していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Access Information		
User Enabled	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Name	新規ユーザ作成時の設定	[]
Password	新規ユーザ作成時の設定	* 表示
Confirm Password	新規ユーザ作成時の設定	* パスワード変更時に確認のため再度入力
User Description	新規ユーザ作成時の設定	[]
User Shell	新規ユーザ作成時の設定	()SMASH CLP ()Remote Manager ()IPMI Basic Mode ()IPMI Terminal Mode ()None
Privilege / Shell		
IPMI LAN Privilege	新規ユーザ作成時の設定	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
IPMI Serial Privilege	新規ユーザ作成時の設定	()User ()Operator ()Administrator ()OEM
Configure User Accounts	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Configure iRMC settings	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Video Redirection enabled	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Remote Storage enabled	新規ユーザ作成時の設定	()Disabled ()Enabled
Email Configuration		
Email Enabled	Disabled	()Disabled ()Enabled
Mail Format	Standard	()Standard ()Fixed Subject ()ITS Format ()Fujitsu REMCS-Format
Preferred Mail Server	Automatic	()Automatic ()Primary ()Secondary
User Description		[]
Email Address		[]
Fan Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Temperature Sensors	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Critical Hardware Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Hang	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
POST Errors	ALL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Security	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Status	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Disk Drivers & Controllers	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Network Interface	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Remote Management	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
System Power	WARNING	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Memory	CRITICAL	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL
Others	NONE	()NONE ()CRITICAL ()WARNING ()ALL

ユーザID3～16のUserName設定画面です。

ユーザID3～16は、ご購入時設定が同じ内容の設定項目です。新規ユーザを複数作成した場合は、コピーしてお使いください。

C.1 1 LDAP Configuration の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
Directory Service Configuration		
Global Directory Service Configuration		
LDAP Enable	Disabled	()Disabled ()Enabled
LDAP SSL Enable	Disabled	()Disabled ()Enabled
Disable Local Login*1	Disabled	()Disabled ()Enabled
Always use SSL Login	Disabled	()Disabled ()Enabled
Directory Server Type	Active Directory	*表示
LDAP Server 1	0.0.0.0	[]
LDAP Server 2	0.0.0.0	[]
Domain name	domain.com	[]
Base DN	DC=domain, DC=com	*表示
Dept. name	department	[]
Directory Service Access Configuration		
LDAP Auth UserName	LDAPuserName	[]
LDAP Auth Password	*****	*表示
Confirm Password		*パスワード変更時に確認のため再度入力

*1: **【注意】**LDAPを有効としディレクトリサーバが使用できない状態で、本設定を有効に設定するとWebインターフェースにログインできなくなります。

C.1 2 BIOS Text Console の設定項目

() ご購入時設定を変更していない

設定項目	ご購入時設定	設定値
BIOS Console Redirection	BIOSの値が反映される	
Options		
Console Redirection Enabled		()Disabled ()Enabled
Console Redirection Mode		()Standard ()Enhanced
Console Redirection Port		()COM 1 ()COM 2
Serial Port Baudrate		()1200 ()2400 ()4800 ()9600 ()19200 ()38400 ()57600 ()115200
Serial Port Flow Control		()None ()XON/XOFF ()CTS/RTS
Terminal Emulation		()VT100 7Bit ()VT100 8Bit ()PC-ANSI 7Bit ()PC-ANSI 8Bit ()VT100+ ()VT-UTF8
Serial 1 Multiplexer		()System ()iRMC

I/Oポートアドレス

* ☐ は、それぞれの拡張カードで選択できるI/Oポートアドレス空間を示します。
☐ はそのマークが重なる目盛のアドレスから16バイトまたは16バイト内の一部の空間を使用します。
 (■ はデフォルトで選択されている空間)
☐ はそのマークが重なる目盛のアドレスから32バイトまたは32バイト内の一部の空間を使用します。
 (■ はデフォルトで選択されている空間)

E RAID設計シート

RAID構成(アレイ構成)における、ディスクグループ(またはフィジカルバック)とロジカルドライブの定義内容を記録しておきます。

E.1 PG-140F/140G (MegaRAID SAS 8300XLP)

TX200FT S3は、PG-140Gが標準搭載されております。

ディスクグループの定義

HDD搭載 スロット / ベイ	HDD型名	HDD容量	ディスクグループ/ スペアディスク *
(例) 0	PG-HDB75A	73.4GB	(<input checked="" type="checkbox"/>)ディスクグループ [0] ()スペアディスク
(例) 1	PG-HDB75A	73.4GB	(<input checked="" type="checkbox"/>)ディスクグループ [0] ()スペアディスク
0			()ディスクグループ [] ()スペアディスク
1			()ディスクグループ [] ()スペアディスク
2			()ディスクグループ [] ()スペアディスク
3			()ディスクグループ [] ()スペアディスク
4			()ディスクグループ [] ()スペアディスク
5			()ディスクグループ [] ()スペアディスク

*: ハードディスクをディスクグループに含める場合は、ディスクグループにチェックを記入し、およびディスクグループ番号を[]内に記入してください。なお、ディスクグループ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。ハードディスクをスペアディスクとして設定する場合は、スペアディスクにチェックを記入してください。

ロジカルドライブの定義

ロジカルドライブ番号 (LD No.)*1	作成先のディスクグループ 番号(DG No.)*2	RAIDレベル	ロジカルドライブ 容量	ライトポリシー
(例) LD : 0	DG : 0	()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10	34464 MB	(✓)ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
(例) LD : 1	DG : 0	()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10	34464 MB	(✓)ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU
LD :	DG :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック ()パッドBBU

*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。

*2: 前項「ディスクグループの定義」で定義したディスクグループ番号を記入してください。

*3: 本書ではRAID 1+0 を RAID10 と表記しています。

E.2 PG-142E3 (MegaRAID SCSI 320-2) の場合

フィジカルバックの定義

搭載PCIスロット:()

HDD搭載 スロット / ベイ	HDD接続先 SCSI チャンネル (CH)*1	HDD接続先 SCSI ID*2	HDD型名	HDD容量	フィジカルバック(アレイ) / スペアディスク *3
(例) 0	CH : 0	ID : 0	PG-HDB75A	73.4GB	(✓)フィジカルバック [0] ()スペアディスク
(例) 8	CH : 0	ID : 1	PG-HDB75A	73.4GB	(✓)フィジカルバック [0] ()スペアディスク
0	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
1	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
2	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
3	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
4	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
5	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
6	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
7	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
8	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
9	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
10	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
11	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
12	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク
13	CH :	ID :			()フィジカルバック [] ()スペアディスク

複数の本アレイコントローラが搭載されている場合は、アレイコントローラ1枚ごとに本シートをコピーしてご使用ください。

*1: ハードディスク接続先のSCSIチャンネル番号を記入してください。

*2: ハードディスク接続先のSCSI ID番号を記入してください。

*3: ハードディスクをフィジカルバックに含める場合は、フィジカルバックにチェックの記入、およびフィジカルバック番号を[]内に記入してください。なお、フィジカルバック番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。

E RAID 設計シート

ロジカルドライブの定義

搭載PCIスロット: ()

ロジカルドライブ番号 (LD No.)*1	作成先のフィジカルバック 番号(DG No.)*2	RAIDレベル	ロジカルドライブ 容量	ライトポリシー
(例) LD : 0	Array : 0	()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10	34464 MB	(✓)ライトスルー ()ライトバック
(例) LD : 1	Array : 0	()RAID 0 (✓)RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10	34464 MB	(✓)ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック
LD :	Array :	()RAID 0 ()RAID 1 ()RAID 5 ()RAID 10		()ライトスルー ()ライトバック

複数の本アレイコントローラが搭載されている場合は、アレイコントローラ1枚ごとに本シートをコピーしてご使用ください。

*1: 定義するロジカルドライブ番号を記入してください。ロジカルドライブ番号は、定義した順に0、1、2...というように割り当てられます。

*2: 前項「フィジカルバックの定義」で定義したフィジカルバック番号を記入してください。RAID10で複数のフィジカルバックを使用する場合には、「0 ~ 2」というようにフィジカルバック番号の範囲を記入してください。

E.3 Integrated Mirroring SAS の場合

ロジカルドライブの定義

搭載PCIスロット:()

HDD搭載スロット / ベイ	HDD型名	HDD容量	ロジカルドライブ容量
(例) 0	PG-HDB75A	73.4GB	34464 MB
(例) 1	PG-HDB75A	73.4GB	34464 MB
0			
1			

F デザインシート (PRIMERGY TX200 S3用)

ServerStartを使用してサーバをセットアップする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

F.1 RAID/ディスクウィザード

設定項目		選択項目
		<input type="checkbox"/> ディスクの表示 <input type="checkbox"/> RAIDコントローラの表示 (RAIDの構成を指定することができます)
コントローラ		<input type="checkbox"/> RAID <input type="checkbox"/> SCSI <input type="checkbox"/> Fibrechannel <input type="checkbox"/> IDE
RAIDを選択した時		
構成モード		<input type="checkbox"/> 自動 <input type="checkbox"/> 手動
既存のアレ		<input type="checkbox"/> 既存のRAIDアレを削除する
RAIDコントローラ		
コントローラ番号		
構成モード: 手動のとき	RAIDレベル	
	ディスク数	
ホットスワ		<input type="checkbox"/> 使用する <input type="checkbox"/> 使用しない
ディスク 追加するディスク数分コピーして使ってください。		
	パーティション 追加するパーティションの数分コピーして使ってください。	
	ボリュームラベル	
	ファイルシステム	<input type="checkbox"/> NTFS <input type="checkbox"/> FAT
	パーティションサイズ	<input type="checkbox"/> 自動設定 <input type="checkbox"/> サイズ MB
	クイックフォーマット	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
	パーティションの利用形態	<input type="checkbox"/> Boot <input type="checkbox"/> OS <input type="checkbox"/> Data

F.2 OSウィザード (Windows2003 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2003のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	Windows Server 2003/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise Edition SP1適用済み <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise Edition Windows Server 2003 x64/R2の場合 <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2, Enterprise x64 Edition
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 接続デバイス数または接続ユーザ数 <input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	<input type="checkbox"/> ワークグループ <input type="checkbox"/> ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト—MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント	
ユーザアカウント	
パスワード	
オペレーティングシステムのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
R2コンポーネントをインストールする場合	<input type="checkbox"/> Windows Server 2003 R2コンポーネントをインストールする
R2コンポーネントのインストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルCDからR2コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからR2コンポーネントをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト—(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用 <input type="checkbox"/> ドライブ名
ドライブ名選択時	<input type="checkbox"/> C: <input type="checkbox"/> D: <input type="checkbox"/> E: <input type="checkbox"/> F: <input type="checkbox"/> G: <input type="checkbox"/> H: <input type="checkbox"/> I: <input type="checkbox"/> J: <input type="checkbox"/> K: <input type="checkbox"/> L: <input type="checkbox"/> M: <input type="checkbox"/> N: <input type="checkbox"/> O: <input type="checkbox"/> P: <input type="checkbox"/> Q: <input type="checkbox"/> R: <input type="checkbox"/> S: <input type="checkbox"/> T: <input type="checkbox"/> U: <input type="checkbox"/> V: <input type="checkbox"/> W: <input type="checkbox"/> X: <input type="checkbox"/> Y: <input type="checkbox"/> Z:
インストール先ディレクトリ	<input type="checkbox"/> 既定値を使用する <input type="checkbox"/> あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト—¥winnt)

(続く)

F デザインシート

設定項目	選択項目	
ユーザ情報		
名前		
組織名		
コンピュータ名		
プロダクトキー	() — — — — (OSインストールタイプに添付されているCDを使用する場合は不要)	
画面の設定		
画面の領域	() 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200	
リフレッシュレート	() 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100	
画面の色	() 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット)	
ネットワークプロトコル		
インストール方法	() 自動インストール () ドライバのみインストール	
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)		
アダプタ1	接続名	
	このアダプタにバインドするプロトコル	() TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	() 使用する
	IPアドレス	
	Dサブネットマスク	
	Hデフォルトゲートウェイ	
	CIPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	Pサブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	をデフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	しないDNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	() 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	() NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
	フレームの種類	
アダプタ2	接続名	
	このアダプタにバインドするプロトコル	() TCP/IP () NWIPX () NetBEUI () Apple Talk () DLC () NetMon () PPTP
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	() 使用する
	IPアドレス	
	Dサブネットマスク	
	Hデフォルトゲートウェイ	
	CIPアドレス(追加)	(追加する時のみ)
	Pサブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)
	をデフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)
	しないDNSドメイン名	(指定する時のみ)
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)
	WINSを使用する	() 使用する
	WINSサーバアドレス	DHCP(使用する選択時のみ)
	NetBIOSオプション	() NetBIOSの設定を、DHCPサーバから取得する () NetBIOS over TCP/IPを使用する () NetBIOS over TCP/IPを使用しない
	NWIPX選択時のみ	
	内部ネットワーク番号	0x
	ネットワーク番号	0x
	フレームの種類	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> 標準コンポーネントをインストールする <input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
R2	R2コンポーネント
R2コンポーネントをインストールする時のみ	
Active Directoryサービス	<input type="checkbox"/> Active Directory Application Mode (ADAM) <input type="checkbox"/> 要求に対応するアプリケーション <input type="checkbox"/> WindowsNTトークンベースアプリケーション <input type="checkbox"/> フェデレーションサービス デジタル証明書 () ポリシーファイルのパス () <input type="checkbox"/> フェデレーションサービスプロキシ SSLデジタル証明書 ()
分散ファイル システム	<input type="checkbox"/> DFSの管理 <input type="checkbox"/> DFSレプリケーションサービス
ファイルサーバの管理	<input type="checkbox"/> ファイルサーバー管理
NFS用Microsoftサービス	<input type="checkbox"/> ユーザー名マッピング <input type="checkbox"/> NFS 用 Microsoft サービスの管理 <input type="checkbox"/> NFSクライアント <input type="checkbox"/> NFSサーバー <input type="checkbox"/> RPCポートマップ <input type="checkbox"/> RPC外部データ表記(XDR) <input type="checkbox"/> NFS認証用サーバー
UNIX用ID管理	<input type="checkbox"/> 管理コンポーネント <input type="checkbox"/> パスワード同期 <input type="checkbox"/> NISサーバー
Windows SharePoint Services	<input type="checkbox"/> Windows SharePoint Services を有効にする <input type="checkbox"/> リモートSQL <input type="checkbox"/> フルアンインストール <input type="checkbox"/> プロビジョン WIMSDEのインストールディレクトリ () ログファイルのフルパス ()
追加コンポーネント	<input type="checkbox"/> 共通ログファイルシステム <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 <input type="checkbox"/> Microsoft .NET Framework 2.0 日本語 Language Pack <input type="checkbox"/> 印刷の管理コンポーネント <input type="checkbox"/> SAN用記憶域マネージャ <input type="checkbox"/> ファイルサーバーリソースマネージャ <input type="checkbox"/> UNIXベースアプリケーション用サブシステム
アンインストールコンポーネント	<input type="checkbox"/> ユーザインタフェースライブラリのアンインストール <input type="checkbox"/> DFS拡張モジュールのアンインストール <input type="checkbox"/> DFSヘルパーのアンインストール <input type="checkbox"/> ファイルサーバ管理コンソールのファイルセットのアンインストール

(続く)

F デザインシート

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント(続き)	
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
アプリケーションとユーティリティ	
アクセサリ	<input type="checkbox"/> クリップボードビューア <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> マウスポインタ <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> 文字コード表
ユーザ補助の設定ウィザード	<input type="checkbox"/> インストールする
通信	<input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> ハイパーターミナル
アプリケーションサーバー	
ASP.NET	<input type="checkbox"/> インストールする
アプリケーションサーバコンソール	<input type="checkbox"/> インストールする
インターネットインフォメーションサービス(IIS)	<input type="checkbox"/> FrontPage 2002 Server Extensions <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サービス <input type="checkbox"/> NNTP Service - NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service - SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - Active Server Pages <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WebDAV 発行 <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サービス - WWW
ネットワークCOM+アクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
ネットワークDTCアクセスの有効化	<input type="checkbox"/> インストールする
インデックスサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバ	<input type="checkbox"/> インストールする
ターミナルサーバライセンス	<input type="checkbox"/> インストールする
リモートインストールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする
証明書サービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート
電子メールサービス	<input type="checkbox"/> インストールする <input type="checkbox"/> POP3 サービス <input type="checkbox"/> POP3サービスWEB管理
FTPサービスのプロパティ(FTPサービス選択時のみ)	
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト) \Inetpub\Ftproot
WWWサービスのプロパティ(WWWサービス選択時のみ)	
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト) \Inetsrv\WWWroot
ターミナルサーバーのプロパティ(ターミナルサーバー選択時のみ)	
ターミナルサービス	<input type="checkbox"/> 無人セットアップ中のリモートデスクトップを許可する
ターミナルサービスユーザに以下のアクセス許可を与える	<input type="checkbox"/> Windows 2000のUsersと互換性のあるアクセス許可 <input type="checkbox"/> Terminal Server 4.0のUsersと互換性のあるアクセス許可
ライセンスモード	<input type="checkbox"/> 同時使用ユーザ数 <input type="checkbox"/> 接続セッション数
ターミナルサービスの現在のモード	<input type="checkbox"/> アプリケーションサーバモード <input type="checkbox"/> リモート管理モード

(続く)

設定項目	選択項目
サービス	
その他のネットワークファイルと印刷サービス	<input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス
ネットワークサービス	<input type="checkbox"/> Windowsインターネットネームサービス(WINS) <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム(DNS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル(DHCP)
管理とモニタツール	<input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP-ServerViewのインストールに必須)
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	<input type="checkbox"/> 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	<input type="checkbox"/> 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	<input type="checkbox"/> 物理 <input type="checkbox"/> データリンクとサブネットワーク <input type="checkbox"/> End-to-End <input type="checkbox"/> アプリケーション <input type="checkbox"/> インターネット
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	<input type="checkbox"/> インストールする
Active Directoryの種別	<input type="checkbox"/> 新しいフォレストにドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存ドメインの追加ドメインコントローラにする <input type="checkbox"/> 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する <input type="checkbox"/> 既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する
データベースのフォルダ	
ログのフォルダ	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバOSと互換性	<input type="checkbox"/> 許可する
新しいフォレストにドメインを作成する(選択時のみ)	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインの追加ドメインコントローラにする(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
既存ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメインの完全なDNS名	
新しい子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを作成する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいドメインの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

(続く)

F.3 OSウィザード (Windows2000 インストールウィザード)

設定項目	選択項目
Windows 2000のインストール	
Administrator用のパスワード	
コンピュータ識別情報	
OS種別	() Windows 2000 Server () Windows 2000 Server SP4適用済み () Windows 2000 Advanced Server () Windows 2000 Advanced Server SP4適用済み
ライセンスモード	() 接続デバイス数または接続ユーザ数 () 同時使用ユーザ数
同時接続数	(同時使用ユーザ数選択時のみ)
参加先	() ワークグループ () ドメイン
ワークグループまたはドメイン名	(デフォルト-MYUSERGROUP)
コンピュータを作成するユーザアカウント(ドメイン選択時のみ)	
ユーザアカウント	
パスワード	
インストール方法	() ローカルCDからオペレーティングシステムをインストールする () リモートサーバからオペレーティングシステムをインストールする
リモートサーバからインストールする場合	
リモートソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	
タイムゾーンとインストール先ドライブ	
タイムゾーンの選択	(デフォルト-(GMT+09:00) 大阪、札幌、東京)
インストール先ドライブ	() 既定値を使用 () ドライブ名
ドライブ名選択時	() C: () D: () E: () F: () G: () H: () I: () J: () K: () L: () M: () N: () O: () P: () Q: () R: () S: () T: () U: () V: () W: () X: () Y: () Z:
インストール先ディレクトリ	() 既定値を使用する () インストール中に指定する () あらかじめ指定する
インストール先	(デフォルト-¥winnt)
ユーザ情報	
名前	
組織名	
コンピュータ名	
プロダクトキー	() - - - -
画面の設定	
画面の領域	() 640 * 480 () 800 * 600 () 1024 * 768 () 1156 * 864 () 1280 * 1024 () 1600 * 1200
リフレッシュレート	() 60 () 70 () 72 () 75 () 80 () 85 () 100
画面の色	() 16色 () 256色 () High Color(16ビット) () True Color(24ビット) () True Color(32ビット)

(続く)

設定項目		選択項目	
ネットワークプロトコル			
インストール方法	<input type="checkbox"/> 自動インストール <input type="checkbox"/> ドライバのみインストール		
ネットワークプロトコルのプロパティ(自動インストール選択時)			
アダプタ1 D H C P を 使 用 し な い	接続名		
	このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP	
	DHCPを使用する(TCP/IP選択時)	<input type="checkbox"/> 使用する	
	IPアドレス		
	サブネットマスク		
	デフォルトゲートウェイ		
	IPアドレス(追加)	(追加する時のみ)	
	サブネットマスク(追加)	(追加する時のみ)	
	デフォルトゲートウェイ(追加)	(追加する時のみ)	
	DNSドメイン名	(指定する時のみ)	
	DNSサーバアドレス	(指定する時のみ)	
	WINSを使用する	<input type="checkbox"/> 使用する	
	WINSサーバアドレス	(WINSを使用する選択時のみ)	
	NetBIOSオプション	<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
	NWIPX選択時のみ		
	内部ネットワーク番号	0x	
	ネットワーク番号	0x	
	フレームの種類	<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	
	アダプタ2 D H C P を 使 用 し な い	接続名	
		このアダプタにバインドするプロトコル	<input type="checkbox"/> TCP/IP <input type="checkbox"/> NWIPX <input type="checkbox"/> NetBEUI <input type="checkbox"/> Apple Talk <input type="checkbox"/> DLC <input type="checkbox"/> NetMon <input type="checkbox"/> PPTP
DHCPを使用する(TCP/IP選択時)		<input type="checkbox"/> 使用する	
IPアドレス			
サブネットマスク			
デフォルトゲートウェイ			
IPアドレス(追加)		(追加する時のみ)	
サブネットマスク(追加)		(追加する時のみ)	
デフォルトゲートウェイ(追加)		(追加する時のみ)	
DNSドメイン名		(指定する時のみ)	
DNSサーバアドレス		(指定する時のみ)	
WINSを使用する		<input type="checkbox"/> 使用する	
WINSサーバアドレス		(WINSを使用する選択時のみ)	
NetBIOSオプション		<input type="checkbox"/> DHCPサーバからNetBIOSの設定を使う <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを有効にする <input type="checkbox"/> NetBIOS over TCP/IPを無効にする	
NWIPX選択時のみ			
内部ネットワーク番号		0x	
ネットワーク番号		0x	
フレームの種類		<input type="checkbox"/> Ethernet <input type="checkbox"/> Ethernet 802.2 <input type="checkbox"/> Ethernet 802.3 <input type="checkbox"/> Ethernet SNAP <input type="checkbox"/> 自動検出	

複数のアダプタをインストールする場合は、コピーしてください。

(続く)

F デザインシート

設定項目	選択項目
ソフトウェアコンポーネント	
インストール方法の選択	<input type="checkbox"/> インストールするコンポーネントを選択する
インストールするコンポーネントを選択する時のみ	
サービス	<input type="checkbox"/> (IISの) 共通コンポーネント <input type="checkbox"/> (IISの) オンラインヘルプ <input type="checkbox"/> FTP (File Transfer Protocol) サーバ <input type="checkbox"/> インターネット サービス マネージャ (HTML) <input type="checkbox"/> インターネット インフォメーション サービス スナップ イン <input type="checkbox"/> NNTP Service <input type="checkbox"/> SMTP Service <input type="checkbox"/> WWW (World Wide Web) サーバー <input type="checkbox"/> リモート インストール サービス <input type="checkbox"/> リモート記憶域 <input type="checkbox"/> ターミナル サービス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス ライセンス <input type="checkbox"/> ターミナル サービス クライアントクリエータファイル <input type="checkbox"/> インデックス サービス <input type="checkbox"/> COM インターネット サービス プロキシ <input type="checkbox"/> FrontPage 2000 Server Extensions <input type="checkbox"/> 証明書サービス <input type="checkbox"/> 証明書サービスWEB登録のサポート <input type="checkbox"/> 証明書サービスCA
FTPサイトのディレクトリ	(デフォルト - \Inetpub\Ftproot)
WWWサーバのディレクトリ	(デフォルト - \Inetsrv\WWWroot)
通信	<input type="checkbox"/> ハイパーターミナル <input type="checkbox"/> ダイアラ <input type="checkbox"/> チャット <input type="checkbox"/> メッセージキューサービス <input type="checkbox"/> そのほかのネットワークファイルと印刷サービス
マルチメディア	<input type="checkbox"/> CDプレーヤー <input type="checkbox"/> メディアプレーヤー <input type="checkbox"/> ユーティリティサウンド設定 <input type="checkbox"/> サウンドレコーダー <input type="checkbox"/> ボリュームコントロール <input type="checkbox"/> サンプルサウンド
アクセサリ	<input type="checkbox"/> ユーザ補助の設定ウィザード <input type="checkbox"/> 文字コード表 <input type="checkbox"/> 電卓 <input type="checkbox"/> ペイント <input type="checkbox"/> ワードパッド <input type="checkbox"/> ドキュメントテンプレート <input type="checkbox"/> スクリプトデバッグ <input type="checkbox"/> オブジェクトパッケージ <input type="checkbox"/> デスクトップの壁紙 <input type="checkbox"/> マウスポインタ
ゲーム	<input type="checkbox"/> フリーセル <input type="checkbox"/> マインスイーパー <input type="checkbox"/> ビンボール <input type="checkbox"/> ソリティア
サービス	
サービス	<input type="checkbox"/> 簡易ネットワーク管理プロトコル (SNMP) <input type="checkbox"/> ドメインネームシステム (DNS) <input type="checkbox"/> 動的ホスト構成プロトコル (DHCP) <input type="checkbox"/> Windows インターネットネーム サービス (WINS) <input type="checkbox"/> 簡易TCP/IPサービス <input type="checkbox"/> ネットワーク モニタ ツール <input type="checkbox"/> インターネット認証サービス <input type="checkbox"/> Site Server ILS サービス <input type="checkbox"/> UNIX用印刷サービス <input type="checkbox"/> Macintosh用印刷サービス <input type="checkbox"/> 接続マネージャコンポーネント <input type="checkbox"/> Macintosh用ファイルサービス

(続く)

設定項目	選択項目
SNMPの詳細(SNMP選択時のみ)	
トラップ	
コミュニティ名	
トラップ送信先	
セキュリティ	
認証トラップを送信する	() 送信する
受け付けるコミュニティ名	
すべてのホストからSNMPパケットを受け付ける	() 受け付ける
ホスト名	(指定する場合のみ)
エージェント	
連絡先	
場所	
サービス	() 物理 () データリンクとサブネットワーク () End-to-End () アプリケーション () インターネット
Active Directoryの詳細設定(DNS選択時のみ)	
Active Directoryをインストールする	() インストールする
Active Directoryの種別	() ドメインツリーの新しいフォレストを作成する () 既存ドメインの追加ドメインコントローラを追加する () 既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する () 既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する
データベースの場所	
ログの場所	
SYSVOLフォルダの場所	
Windows 2000以前のサーバと互換性があるアクセス許可	() 許可する
ドメインツリーの新しいフォレストを作成する(選択時のみ)	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	
既存ドメインツリーの追加ドメインコントローラを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
ドメインの完全なDNS名	
既存ドメインツリーに新しい子ドメインを追加する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン	
親ドメイン名	
子ドメイン名	
ドメインNetBIOS名	
既存フォレストに新しいドメインツリーを配置する(選択時のみ)	
ユーザ名	
パスワード	
ドメイン名	
新しいツリーの完全なDNS名	
ドメインNetBIOS名	

F.4 アプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
アプリケーション	<input type="checkbox"/> Windows 2000 サービスパック <input type="checkbox"/> RAS支援サービス <input type="checkbox"/> Fujitsu Server View / HRM / REMCS <input type="checkbox"/> UpdateAdvisor / FM Advisor <input type="checkbox"/> DSNAP <input type="checkbox"/> PROBEPRO <input type="checkbox"/> ソフトウェアサポートガイド <input type="checkbox"/> Tape Maintenance Advisor <input type="checkbox"/> 富士通ドライバ自動適用ツール <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 サービスパック <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 /R2 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows 2000 推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> Windows Server 2003 x64/R2 X64推奨ホットフィックス <input type="checkbox"/> RAID管理ツール
追加ソフトウェアのインストールコマンド	(追加ソフトウェア選択時のみ)
インストール方法	<input type="checkbox"/> ローカルアプリケーションをインストールする <input type="checkbox"/> リモートサーバからアプリケーションをインストールする
リモートサーバからインストールを行う場合	<input type="checkbox"/> する <input type="checkbox"/> しない
リモートリソースパス	
リモートサーバ上のユーザ名	
リモートサーバ上のパスワード	

F.5 サーバアプリケーションウィザード

設定項目	選択項目
サーバアプリケーション	<input type="checkbox"/> PowerChute Business Edition <input type="checkbox"/> ServerProtect <input type="checkbox"/> BrightStor ARCserve Backup

G デザインシート (PRIMERGY TX200FT S3用)

リカバリCD/DVDを使用してシステムのリカバリする場合に、各ウィザードの設定値をあらかじめ記入しておく、セットアップ作業がスムーズに行えます。

G.1 FTvirtual Server の C ドライブのサイズ

設定項目	選択項目
FTvirtual Server の C ドライブのサイズ	GB

42

PRIMERGY TX200 S3/TX200FT S3

環境設定シート
CA92276-8026-02

発行日 2007 年 11 月
発行責任 富士通株式会社

本書の内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
本書に記載されたデータの使用に起因する、第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
無断転載を禁じます。