

PRIMERGY TX200FT 使用上の注意 （追加）

このたびは、弊社の PRIMERGY TX200FT をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。本サーバをご使用になる上で以下の留意事項がございます。本書をよくお読みの上ご使用ください。

平成 15 年 12 月
富士通株式会社

◆添付ドキュメントへの追加事項◆

本サーバに添付の PRIMERGY ドキュメント&ツール CD 内の『Endurance Virtual FTserver メッセージ』に、以下のメッセージを追加いたします。

メッセージ	CoServern.MtcScp status: The CoServer Communication Link state has transitioned from GOOD to DEGRADED.
重要度	警告
関連メッセージ	CoServern.MtcScp status: The CoServer Communication Link state has transitioned from DEGRADED to GOOD.
説明 対処	C-Link が GOOD 状態から DEGRADED 状態になりました。以下のとおり対処してください。 ・最近発生したCoServer Linkの障害が記述されているエントリをイベントログで調べます。 ・障害を解決し、Endurance Manager を使用して CoServer Link を有効にします。
メッセージ	CoServern.MtcScp status: The CoServer Communication Link state has transitioned from DEGRADED to GOOD.
重要度	情報
関連メッセージ	CoServern.MtcScp status: The CoServer Communication Link state has transitioned from GOOD to DEGRADED.
説明	C-Link が DEGRADED 状態から GOOD 状態になりました。対処の必要はありません。
メッセージ	CoServerx.MtcCSDm status: The CoServer Disk Monitor has been disabled by a Registry parameter.
重要度	警告
説明	CoServer Disk Monitor が無効に設定されています。対処の必要はありません。

◆SupportDeskのリモート通報サービスをご利用のお客様へ◆

「REMCSエージェント」をインストールしてリモート通報サービスをご利用になる場合、REMCSエージェントをインストール後、本装置に添付の「リカバリCD-ROM PRIMERGY TX200FT Disc9」を使用して、以下のアップデート操作を、CoServer1とCoServer2で行ってください。

1. リカバリ CD 内の"¥REMCS¥RMSSWFLT_0302.exe"を CoServer にコピーします。
2. "RMSSWFLT_0302.exe"を実行します。ファイルが解凍されます。
3. "rmssetup.exe"を実行します。修正が適用されます(再起動は必要ありません)。

重要

「PRIMERGY TX200FT使用上の注意」(B7FH-A113-01) に記載のアップデート操作は実施しないでください。実施してしまった場合は、上記手順のアップデート操作を再度実行してください。

以上

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2003



古紙配合率100%再生紙を使用しています。