

Windows インストールオプションの留意事項

CA92344-5651-02

2024 年 8 月
エフサステクノロジーズ株式会社

このたびは、当社の製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
Windows インストールオプションのご利用にあたり、以下の留意事項にご配慮いただきたくお願い申し上げます。

1. Windows Server OS の留意事項

- ① Windows セキュリティ や Windows Defender の設定画面を開こうとすると、「この windowsdefender を開くには新しいアプリが必要です」というメッセージが表示され、設定画面を開けない場合があります。

▶ 対象 OS : Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server IoT 2019

次の手順を実施してください。

1. 管理者権限で Windows PowerShell を起動してください。
2. 次のコマンドを実行してください。

```
Add-AppxPackage -Path  
"C:¥Windows¥SystemApps¥Microsoft.Windows.SecHealthUI_cw5n1h2txyewy¥AppxManifest.xml" -Register -DisableDevelopmentMode
```

※ 上記コマンドは改行せずに一行で入力してください。
システムの再起動は必要ありません。

- ② 実行ファイルを実行した際に「Microsoft Store でアプリを検索しますか？」というメッセージが表示される場合があります。

▶ 対象 OS : Windows Server 2016 / Windows Server 2019 / Windows Server IoT 2019

次の手順を実施してください。

1. 管理者権限で Windows PowerShell を起動してください。
2. 次のコマンドを実行してください。

```
Add-AppxPackage -Register  
"C:¥Windows¥SystemApps¥Microsoft.Windows.AppRep.ChxApp_cw5n1h2txyewy¥appxmanifest.xml" -DisableDevelopmentMode
```

※ 上記コマンドは改行せずに一行で入力してください。
システムの再起動は必要ありません。

2. SAS アレイコントローラカードと SAS コントローラカードを使用する場合の留意事項

SAS アレイコントローラカード（PY*SR4C6*、PY*SR3FB*）と SAS コントローラカード（PY*SC3FB*）のドライバは KB 適用が必要なため、このインストールオプションでは適用されません。これらのカードを使用する場合、オンラインで Windows update の実施または、オフラインで microsoft update カタログから、Windows のパッチをダウンロードし最新版数への更新を行ってからダウンロードサイトからインストールモジュールを入手し、対象のドライバを適用してください。

- ▶ 対象機種：RX2530M6 / RX2540M6
対象 OS：Windows Server 2016

ダウンロードサイト

<https://support.ts.fujitsu.com/?lng=jp>

3. ServerView Agentless Service に関する留意事項

対象機種の ServerView Agentless Service は開封時にインストールされるように変更されました。変更前のインストールされない場合においては開封後に手動で ServerView Agentless Service をインストールください。


- ▶ 対象機種：TX1310M5 / TX1320M5 / TX1330M5 / RX1330M5

■ インストールされる場合



※手動でのインストールは不要です。

■ インストールされない場合（変更前）



※手動でインストールする必要があります。

インストール手順は ServerView Agentless Service のマニュアルをご参照ください。

<https://support.ts.fujitsu.com/?lng=jp>

1. 次のようにメニューを選択します。[製品を選択する] - [カテゴリから探す] - [Software] - [ServerView] - [Operation] - [Agents, Agentless Service & Providers]
2. 「選択してください」プルダウンより対象 OS を選択します。
※表示されない場合はダウンロードの[次へ]を選択すると表示されます。
3. 「ドキュメント」タブを選択します。
タイトル ServerView Agentless Management - Overview

4. セキュリティチップに関する留意事項

対象機種種の BIOS のデフォルト設定では TPM Support は Disabled になります。開封後に BIOS セットアップユーティリティより TPM Support を Enabled に変更ください。

▶ 対象機種種と OS :

機種	OS			
	WS2022	WSI2022	W2019	WS2016
RX2530M6	○	-	○	○
RX2540M6	○	○	○	○
RX2530M7	○ *	-	○	-
RX2540M7	○ *	○ *	○	-
TX2550M7	○ *	-	○	-

*: 2024 年 8 月 6 日出荷装置より、設定が Enabled に変更になります。
設定変更は多少前後する場合があります。8 月 6 日出荷付近の装置は
BIOS セットアップユーティリティより設定値をご確認ください。
PYBWPDS9 Windows Server 2022 Standard(16 コア) ダウングレードサービス付き
Windows Server 2019 Standard インストールは設定変更されません。

設定手順は各機種種の BIOS セットアップユーティリティをご参照ください。

<https://support.ts.fujitsu.com/?lng=jp>

1. 次のようにメニューを選択します。[製品を選択する] - [カテゴリから探す] - [Fujitsu Server PRIMERGY] - [PRIMERGY XXXxxx] - [PRIMERGY XXXxxx Mx]
※XXXxxx はご利用の機種種を選択ください。
2. 「選択してください」プルダウンより対象 OS を選択します。
※表示されない場合はダウンロードの[次へ]を選択すると表示されます。
3. 「ドキュメント」タブを選択し、「+ システムボード」を選択します。
タイトル Dxxxx BIOS Setup Utility für FUJITSU Server PRIMERGY RXxxxx Mx

-以上-